

VIRTUAL TP LITE

Asisten trading manual untuk MetaTrader 5.
Kamu yang menekan tombol, panel yang menjaga.

[PANDUAN PENGGUNA RESMI](#)

MetaTrader 5 · Fokus XAUUSD

Versi panel **vL1.4.0**

traderpemula.com

VIRTUAL TP LITE — Panduan Pengguna Resmi

Panduan resmi untuk pengguna VIRTUAL TP LITE, asisten trading manual yang berjalan di dalam MetaTrader 5. Dokumen ini menjelaskan apa yang dilakukan panel, cara memasangnya, cara memakai setiap fiturnya, dan batas-batas yang perlu kamu pahami sebelum memakainya dengan uang sungguhan.

Versi

Panduan ini ditulis untuk panel versi **vL1.4.0** — nomor yang sama dengan yang tampil di batang judul panel dan di halaman ABOUT. Kalau nomor di panelmu berbeda, sebagian tampilan mungkin sudah berubah.

Bahasa

Panduan ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua versi memuat isi yang sama.

Peringatan risiko

Trading emas (XAUUSD) dan forex mengandung risiko kerugian yang nyata dan bisa melebihi perkiraanmu. VIRTUAL TP LITE adalah **alat bantu eksekusi dan pengelolaan posisi** — bukan penasihat keuangan, bukan penyedia sinyal, dan bukan jaminan profit. Seluruh keputusan trading dan seluruh risikonya ada padamu.

Pernyataan risiko selengkapnya ada di Bab 22.

Dukungan

Untuk aktivasi, perpanjangan lisensi, dan kendala teknis yang tidak terjawab di Bab 19, hubungi Admin melalui halaman kontak di traderpemula.com.

Hak cipta

© TraderPemula. Panduan ini disertakan untuk pengguna berlisensi VIRTUAL TP LITE. Dilarang memperjualbelikan ulang.

Daftar Isi

BAB 1	Selamat Datang	10
	Buku ini untuk siapa	10
	Yang akan kamu pelajari	10
	Cara memakai manual ini	10
	Sebelum kamu mulai	11
	Checklist Mulai Cepat	11
BAB 2	Apa Itu VIRTUAL TP LITE	14
	Definisi singkat	14
	Masalah yang ingin dipecahkan	15
	Cara kerjanya secara garis besar	15
	Yang dilakukan dan yang tidak	15

	Pembagian tugas	16
	Untuk pasangan apa	17
	Cocok untuk siapa	17
BAB 3	Fitur Utama	19
	Peta cepat	19
	Trading manual (POS)	19
	Quick Order lewat grafik	19
	Auto SL berbasis risiko	20
	Profit Capture Engine (PCE)	20
	Risk Protection Engine (RPE)	20
	Kunci profit dan trailing	21
	Tiga preset siap pakai	21
	Order grid berjenjang	22
	Penghapus order tunggu (DPO)	22
	Alat bantu grafik	22
	CLOSE ALL dan TAKE PROFIT	23
	Batas order dan Exclude lots	23
	Dua tema, dua bahasa, hotkey	23
BAB 4	Instalasi	26
	Yang perlu kamu siapkan	26
	Bagian 1 — Memasang panel ke MetaTrader 5	26
	Bagian 2 — Mengizinkan WebRequest	27
	Bagian 3 — Mengaktifkan lisensi	27
	Free Trial 30 hari	28
	Memeriksa hasil pemasangan	29
	Kalau aktivasi gagal	29
	Apakah perlu aktivasi ulang setiap hari?	29
BAB 5	Pengaturan Pertama	32
	Sepuluh menit pertama	32
	Pengaturan awal yang disarankan	34
	Urutan menyalakan pengaman	34
	Dua pengaman tambahan yang layak dipertimbangkan	35
	Tentang VPS	35
BAB 6	Mengenai Antarmuka	37
	Tiga permukaan	37
	Tombol yang selalu ada	38
	Panel utama — empat tab	39
	Tujuh mini panel	40

	Kartu info di grafik	40
	Tema, bahasa, dan kenyamanan kecil	42
	Hotkey	42
	Command Dock — tata letak alternatif	44
	Alur memakai panel	45
BAB 7	Entry Manual	47
	Isi panelnya	47
	Membuka posisi	48
	Quick Order lewat klik di grafik	48
	Kalau Auto SL menyala	50
	Baris status di bawah	50
	Menutup posisi	50
	Latihan yang disarankan	51
BAB 8	Auto SL & Manajemen Risiko	53
	Gagasan dasarnya	53
	Contoh paling sederhana	54
	Dua mode	54
	Pengaturannya	54
	Menjaga yang sudah ada, bukan hanya yang baru	55
	Di tab POS, kotak SL berubah	55
	Bagaimana dengan spread?	55
	Yang perlu kamu pahami tentang batasnya	57
	Dua contoh hitung	57
	Kombinasi dengan fitur lain	57
BAB 9	Profit Capture Engine	60
	Dua tempat, satu mesin	60
	Pengaturannya	60
	Tiga mode menangkap profit	61
	Dua contoh	61
	Tabel target per lot	62
	Akun Cent	62
	Yang perlu kamu waspadai	62
	Memilih mode untuk situasimu	63
	Menentukan angka Target yang masuk akal	63
BAB 10	Risk Protection Engine	66
	Kenapa ini berbeda dari stop loss biasa	66
	Pengaturannya	67
	Dua contoh	67

	Konfirmasi anti-lonjakan	67
	Batasnya — baca bagian ini	68
	Cara memilih angka Max Loss	68
	Akun Cent	69
	Auto SL dan RPE menjawab pertanyaan yang berbeda	69
BAB 11	Trailing & Kunci Profit	71
	Cara memakainya	71
	Tiga preset	72
	Kunci profit dan trailing	72
	Distance unit: pips atau ATR	73
	Smart trailing	73
	Manual order guard	75
	Exclude lots	75
	Bagaimana ia berbagi tugas dengan fitur lain	76
BAB 12	Order Grid	78
	Mode SINGLE	78
	Mode GRID	78
	Karakter grid yang perlu kamu sadari	80
	Menghitung risiko grid sebelum memasang	80
	Grid dan Auto SL	81
	Menghapus pending: mini panel DPO	81
	Tiga skenario grid	83
BAB 13	Alat Bantu Grafik	85
	Isi tombolnya	85
	Tentang Heiken Ashi	86
	Penanda sesi trading	86
	Kartu info akun	87
	Tips penggunaan	88
BAB 14	Close All & Kontrol Darurat	90
	CLOSE ALL dan saklar ARM	90
	TAKE PROFIT	90
	Apa yang tersentuh dan apa yang tidak	91
	Berpasangan dengan DPO	91
	Hotkey darurat	91
	Checklist darurat	92
BAB 15	Alur Kerja Harian Pemula	94
	Sebelum trading	94
	Saat entry	94

	Saat posisi berjalan	95
	Setelah keluar	96
	Rutinitas mingguan	96
BAB 16	Skenario Praktis	98
BAB 17	Pengaturan untuk Pemula	103
	Tingkat 1 — Belajar	103
	Tingkat 2 — Menengah	103
	Tingkat 3 — Lanjutan	104
	Aturan yang berlaku di ketiga tingkat	105
	Kombinasi untuk kebutuhan tertentu	105
BAB 18	Kesalahan yang Sering Terjadi	108
	1. Mengira panel akan trading sendiri	108
	2. Menyalakan semua mesin di hari pertama	108
	3. Lupa mengizinkan WebRequest	108
	4. Salah memahami mode Per Trade	108
	5. Memakai grid dengan mode Auto SL Per Trade	109
	6. Memasang grid saat pasar sedang tren kuat	109
	7. Mengabaikan baris status	109
	8. Menyalakan smart trailing tanpa AUTO-MANAGE	109
	9. Memakai ukuran lot yang sama untuk posisi harian dan jangka panjang	110
	10. Mengandalkan RPE dan PCE sebagai satu-satunya pengaman	110
	11. Menaikkan lot setelah beberapa kali menang	110
	12. Menekan CLOSE ALL tanpa memeriksa pending	110
	Ringkasan dalam satu tabel	111
BAB 19	Pemecahan Masalah	113
	Panel tidak muncul di grafik	113
	Aktivasi lisensi gagal	113
	Saya tekan BUY tapi tidak ada order yang masuk	114
	Auto SL menolak order dan menyebut angka persen	114
	Kotak SL tidak bisa diisi, isinya "SL AUTO";	115
	Stop loss saya digeser sendiri	115
	Posisi saya tertutup sendiri	115
	Stop loss tidak pernah dipasang padahal AUTO-MANAGE menyala	116
	Smart trailing tidak bekerja	116
	PCE atau RPE tidak menutup posisi	116
	Grid ditolak seluruhnya	117
	Candle di grafik saya berubah bentuk	117
	Overlay dan gambar saya hilang	117

	Saya pakai akun Cent — apa pengaturannya beda?	117
	Bisa dipakai di pasangan selain XAUUSD?	117
	Koneksi terputus atau komputer mati	117
	Kalau masalahmu tidak ada di sini	118
BAB 20	Tanya Jawab	120
	Tentang cara kerja produk	120
	Tentang pemakaian	120
	Tentang lisensi dan broker	121
	Tentang teknis	122
BAB 21	Praktik Terbaik	124
	LAKUKAN	124
	JANGAN	125
	Lima kebiasaan yang paling berpengaruh	126
BAB 22	Pernyataan Risiko	128
	Trading berisiko rugi	128
	Produk ini adalah alat bantu, bukan jaminan	128
	Semua keputusan tetap milikmu	128
	Batas dari fitur otomatis	128
	Risiko khusus grid	129
	Risiko yang berasal dari kecepatan	129
	Kinerja masa lalu	129
	Waspada terhadap janji profit	130
	Anjuran sebelum memakai uang sungguhan	130
BAB 23	Referensi Cepat	132
	Di mana mencari apa	132
	Tabel fitur	132
	Nilai bawaan yang diumumkan resmi	133
	Hotkey	133
	Arti kartu info di grafik	135
	Empat jenis order tunggu	135
	Pembagian tugas empat mesin	136
LAMPIRAN A	Glosarium	138
	Dasar trading	138
	Order dan pengaman	139
	Istilah panel	139
	Platform dan akun	140
LAMPIRAN B	Panduan Cepat Satu Halaman	143

Sebelum panel bisa dipakai	144
Pengaturan awal yang disarankan	144
Rutinitas harian	144
Hotkey yang paling sering dipakai	144

BAB 1

Selamat Datang

Terima kasih sudah memilih VIRTUAL TP LITE. Buku ini ditulis untuk satu tujuan: membuatmu bisa memakai panel ini dengan benar, bukan sekadar tahu daftar fituranya.

Buku ini untuk siapa

Buku ini ditulis untuk orang yang baru pertama kali memakai panel ini — termasuk kalau kamu juga baru di dunia trading emas. Tidak ada satu pun bagian yang menuntut kamu paham pemrograman.

Kamu akan merasa buku ini pas kalau:

- Kamu trading **XAUUSD** (emas) atau pasangan forex lain secara manual.
- Kamu memakai **MetaTrader 5** di komputer.
- Kamu ingin eksekusi yang lebih cepat dan pengaman yang tidak pernah lupa dipasang.
- Kamu punya pengalaman sedikit atau sedang dengan Expert Advisor (program yang berjalan di dalam MetaTrader), atau bahkan belum pernah sama sekali.

Kalau kamu mencari robot yang mencari peluang dan membuka posisi sendiri, buku ini akan mengecewakanmu sejak Bab 2 — dan lebih baik kamu tahu sekarang daripada setelah membayar.

Yang akan kamu pelajari

Selesai membaca buku ini, kamu akan bisa:

- Menjelaskan apa yang dikerjakan panel ini dan apa yang tetap jadi tugasmu.
- Memasang panel ke MetaTrader 5 dan mengaktifkan lisensinya sampai selesai.
- Mengenali setiap tombol di layar dan tahu apa akibatnya kalau ditekan.
- Membuka posisi lewat tombol, lewat klik di grafik, dan lewat order tunggu — order yang menunggu di harga pilihanmu, bukan yang langsung jadi.
- Menyalakan Auto SL supaya tidak ada lagi posisi yang berjalan tanpa stop loss (batas rugi otomatis).
- Memakai PCE dan RPE untuk menutup posisi secara otomatis pada batas yang kamu tetapkan sendiri.
- Mengenali kesalahan yang paling sering membuat pemula rugi, dan menghindarinya.

Cara memakai manual ini

Buku ini boleh dibaca berurutan, tapi tidak harus. Ada tiga cara memakainya:

- 1 **Kalau kamu belum memasang apa pun**, baca berurutan dari Bab 1 sampai Bab 5. Lima bab pertama sudah cukup untuk membuatmu bisa trading dengan aman.

- 2 Kalau panel sudah terpasang, loncat ke Bab 6 untuk mengenali tampilannya, lalu ke bab fitur yang sedang kamu butuhkan.
- 3 Kalau ada yang tidak berjalan, langsung ke Bab 19. Bab itu disusun berdasarkan gejala, bukan berdasarkan nama fitur.

Beberapa penanda yang akan sering kamu temui:

Penanda	Artinya
Kotak hijau	Saran praktis atau jalan pintas yang menghemat waktumu
Kotak biru	Penjelasan tambahan yang berguna tapi tidak wajib
Kotak jingga	Hal yang mudah salah dipahami — baca pelan-pelan
Kotak merah	Peringatan. Mengabaikannya bisa berakibat kerugian uang
Garis "Yang harus kamu lihat"	Apa yang muncul di layar kalau langkahnya berhasil

Istilah teknis dijelaskan pada kemunculan pertamanya. Kalau kamu lupa arti sebuah istilah di tengah jalan, semuanya dikumpulkan di **Lampiran A — Glosarium**.

Sebelum kamu mulai

BACA INI DULU

Panel ini membuat tanganmu lebih cepat — termasuk saat kamu sedang salah. Kecepatan itu netral: ia mempercepat keputusan bagus dan keputusan buruk dengan sama baiknya.

Tombol BUY dan SELL mengirim order sungguhan **tanpa dialog konfirmasi**. Tombol CLOSE ALL menutup posisi sungguhan, dan penutupan itu tidak bisa dibatalkan.

Karena itu, tiga hal ini bukan saran melainkan syarat: mulai dari **akun Cent**, mulai dari **lot terkecil**, dan jangan menyalakan mesin otomatis apa pun di hari pertama.

Satu hal lagi yang perlu jelas sejak halaman ini: **panel ini tidak menjamin profit**. Tidak ada alat trading yang selalu menang. Yang bisa dilakukan panel ini adalah mempercepat eksekusimu dan menegaskan pengaman yang sering kamu lupakan. Keputusan kapan masuk dan ke arah mana tetap milikmu, dan hasilnya bergantung pada kondisi pasar, pengaturan, modal, serta disiplinmu.

Checklist Mulai Cepat

Kalau kamu ingin langsung bergerak, ini urutan terpendek dari nol sampai bisa trading dengan pengaman menyala. Setiap baris punya bab rujukannya.

SEPULUH LANGKAH PERTAMAMU

- ☐ Siapkan akun **Cent** di broker MetaTrader 5 pilihanmu — Bab 4
- ☐ Unduh berkas **.ex5** sesuai perangkatmu, Windows atau Mac/Wine — Bab 4
- ☐ Salin berkas itu ke folder **MQL5** → **Experts** lewat File → Open Data Folder — Bab 4
- ☐ Izinkan **WebRequest** ke server lisensi di Tools → Options — Bab 4
- ☐ Nyalakan **Algo Trading** sampai tombolnya hijau — Bab 4
- ☐ Pasang panel ke grafik **XAUUSD**, lalu aktifkan lisensi dengan license key — Bab 4
- ☐ Atur lot ke ukuran terkecil, misalnya **0,01** — Bab 5
- ☐ Buka satu posisi kecil, amati kartu info di grafik, lalu tutup lagi — Bab 5
- ☐ Ulangi sampai kamu hafal letak tombolnya, tanpa menyalakan mesin otomatis — Bab 5
- ☐ Baru setelah itu nyalakan **Auto SL** di Risk 1% — Bab 8

Kalau kamu hanya sempat mengingat satu kalimat dari seluruh buku ini, ingat yang ini: panel bertugas menjaga posisi yang **sudah** kamu buka. Keputusan membukanya tetap sepenuhnya milikmu, dan di situlah hasil trading benar-benar ditentukan.

BAB 2

Apa Itu VIRTUAL TP LITE

Sebelum menekan satu tombol pun, kamu perlu tahu persis apa yang kamu pegang. Bab ini menjawabnya, termasuk bagian yang biasanya baru disadari orang setelah membeli.

Definisi singkat


VIRTUAL TP LITE adalah **asisten trading manual** untuk MetaTrader 5 — sebuah panel yang menempel di grafik dan membantumu mengeksekusi serta menjaga posisi dari satu tempat.

Dalam istilah resminya, produk ini adalah *MT5 Trade Management Assistant*. Titik beratnya ada pada dua hal: **eksekusi yang cepat** dan **pengaman yang tidak pernah lupa**.

ISTILAH BARU: EXPERT ADVISOR

"Expert Advisor" adalah nama MetaTrader untuk program yang berjalan di dalam platformnya. Sebagian Expert Advisor mencari peluang dan membuka posisi sendiri. VIRTUAL TP LITE bukan jenis itu — ia jenis **asisten**: mengelola posisi, tapi tidak pernah membukanya sendiri.

Di seluruh buku ini, kata "panel" dan "Expert Advisor" menunjuk benda yang sama.



Gambar 1 — Tampilan penuh di grafik XAUUSD: panel utama di kiri atas, deretan mini panel di bagian bawah, dan kartu info akun yang menempel di sudut grafik.

Perhatikan bahwa panel tidak menutupi seluruh grafik. Semua permukaannya bisa digeser dan dilipat, jadi harga tetap terlihat.

Masalah yang ingin dipecahkan

Panel ini dirancang untuk empat keluhan yang paling sering muncul dari trader manual:

Keluhan	Yang dikerjakan panel
Sulit disiplin mengikuti rencana	Eksekusi entry, exit, dan proteksi dari satu tempat, plus batas jumlah order dan jeda antar order supaya keputusan tidak impulsif
Lambat saat market bergerak cepat	Tombol BUY dan SELL berukuran besar, Quick Order lewat klik di grafik, serta bar CLOSE ALL dan tombol TAKE PROFIT yang selalu terlihat
Bingung mengatur lot dan pengaman	Auto SL menghitung jarak stop loss dari persen risiko yang kamu tentukan; tiga preset mengisi seluruh angka kunci profit dan trailing sekali klik
Tidak sempat memantau grafik terus	PCE menutup saat target profit tersentuh, RPE menutup saat batas rugi tersentuh, trailing menjaga sisanya

Perhatikan pola yang menyatukan keempatnya: semuanya adalah masalah **eksekusi**, bukan masalah analisis. Sebagian besar kerugian pemula bukan karena salah membaca arah pasar, tetapi karena lupa memasang stop loss, terlambat mengamankan profit, menambah posisi saat panik, atau tidak sempat menutup saat pasar berbalik. Di situlah panel ini bekerja.

Cara kerjanya secara garis besar

Alurnya selalu sama, dan hanya ada tiga tahap:

1. **Kamu memutuskan.** Arah (beli atau jual), ukuran lot, dan berapa persen modal yang boleh hilang — semuanya kamu yang tentukan.
2. **Kamu menekan.** Lewat tombol BUY/SELL, lewat order tunggu di tab ORDER, atau lewat klik langsung di grafik. Order dikirim ke broker saat itu juga.
3. **Panel menjaga.** Setelah posisi ada, panel memasang stop loss, menggeser SL saat profit tumbuh, dan menutup posisi saat target atau batas rugi tersentuh.

Tahap 1 dan 2 selalu milikmu. Tahap 3 boleh kamu serahkan sepenuhnya, sebagian, atau tidak sama sekali — semua mesin otomatisnya **mati secara bawaan**.

Yang dilakukan dan yang tidak

Ini bagian yang paling penting di seluruh bab, jadi ditulis setegas mungkin.

Yang dilakukan panel

Kebutuhan	Yang dikerjakan panel	Tempatnya
Entry lebih cepat	Tombol BUY/SELL langsung kirim, plus pending lewat klik di grafik	tab POS
Order berjenjang	Pending tunggal atau grid, dengan pratinjau sebelum dikirim	tab ORDER
Mengunci profit	Menggeser SL ke wilayah untung, lalu trailing mengikuti harga	tab MANAGE
Tidak lupa pasang SL	Menghitung jarak SL dari persen risiko yang kamu setuju	Auto SL
Membatasi kerugian	Menutup posisi saat rugi menyentuh batas uang	RPE
Mengambil untung	Menutup posisi saat untung mencapai target	tab PCE
Membaca grafik	Heiken Ashi, penanda sesi, hitung mundur candle, info akun	mini CHART

Yang tidak dilakukan panel

Bukan...	Artinya untuk kamu
Robot auto-trade	Tidak ada fitur yang membuka posisi tanpa perintahmu. Kalau kamu tidak menekan apa pun, tidak ada order yang terkirim
Penyedia sinyal	Panel tidak memberi tahu kapan harus beli atau jual. Analisis tetap tugasmu
Martingale	Tidak ada penggandaan lot saat rugi. Ukuran lot selalu angka yang kamu isi sendiri
Jaminan profit	Tidak ada sistem trading yang selalu menang. Kerugian tetap mungkin terjadi

INI KEPUTUSAN DESAIN, BUKAN KEKURANGAN

Tidak ada mesin sinyal di dalam VIRTUAL TP LITE. Tidak ada auto-entry. Tidak ada mode robot yang bisa dinyalakan di suatu tempat kalau kamu mencarinya cukup lama.

Memasang panel ke grafik **tidak akan menghasilkan order apa pun** sampai kamu menekan tombolnya. Kalau kamu berharap membeli sesuatu yang bekerja sendiri selagi kamu tidur, produk ini bukan itu.

Pembagian tugas

Cara paling jernih memahami produk ini adalah melihat siapa mengerjakan apa:

Tugasmu	Tugas panel
Menentukan arah: beli atau jual	Mengirim ordernya secepat mungkin
Menentukan ukuran lot	Menghitung jarak SL sesuai anggaran risiko

Menentukan berapa persen modal yang boleh hilang	Menjaga agar batas itu tidak terlampaui
Menentukan kapan cukup untuk hari ini	Menutup semuanya dalam satu tekan

Semua keputusan yang menentukan hasil ada di kolom kiri. Panel memperbaiki **kecepatan dan kedisiplinan**, bukan kualitas analisis.

Untuk pasangan apa

Panel ini dirancang terutama untuk **XAUUSD (emas)**, tetapi bisa dipakai di pasangan mata uang lain. Semua fitur bekerja per simbol grafik tempat panel dipasang.

PENGATURAN EMAS TIDAK OTOMATIS COCOK UNTUK PASANGAN LAIN

Tidak ada yang mengunci panel hanya ke emas. Tetapi jarak dan target yang pas untuk XAUUSD hampir pasti tidak pas untuk pasangan lain — emas bergerak jauh lebih cepat dan lebih jauh daripada kebanyakan pasangan mata uang. Kalau kamu memindahkannya, uji dulu di akun Cent dengan lot terkecil.

Panel ini hanya berjalan di **MetaTrader 5**. Tidak ada versi MetaTrader 4.

Cocok untuk siapa

Cocok untukmu kalau: kamu trading XAUUSD secara manual, ingin eksekusi lebih cepat, bersedia mulai dari akun Cent, dan butuh stop loss serta penutup otomatis yang tidak pernah lupa bekerja.

Tidak cocok kalau: kamu mencari robot yang trading sendiri tanpa campur tangan, mengharapkan profit pasti, ingin *all-in* tanpa belajar, tidak mau menguji di akun Cent, atau hanya memakai MetaTrader 4.

Dalam satu kalimat: VIRTUAL TP LITE mengerjakan bagian trading yang paling sering gagal dilakukan manusia — memasang pengaman tepat waktu dan menutup posisi sesuai rencana — sementara keputusan membuka posisi tetap sepenuhnya di tanganmu.

BAB 3

Fitur Utama

Bab ini adalah peta. Setiap fitur dijelaskan singkat dengan format yang sama — apa yang dilakukannya, kenapa itu penting, kapan dipakai, saran untuk pemula, dan apa yang perlu diwaspadai. Penjelasan panjang tiap fitur ada di babnya sendiri.

Kalau kamu sedang membaca berurutan, bab ini boleh dibaca cepat. Ia lebih berguna sebagai tempat kembali saat kamu lupa fitur mana yang mengurus apa.

Peta cepat

Sebelum masuk ke rinciannya, ini gambaran letak semuanya:

Permukaan	Isinya
Panel utama, 4 tab	POS, ORDER, MANAGE, PCE
Mini panel, 7 kartu	ASL, TRAIL, CHART, DPO, Close All, RPE, PCE
Kartu di grafik	Profit/Equity/Balance, rincian lot dan margin, penanda sesi

Trading manual (POS)

Apa yang dilakukan. Tombol BUY dan SELL dengan harga hidup, kolom Lot dengan tombol plus dan minus, serta kotak SL dan TP yang bisa dinyalakan sesuai kebutuhan.

Kenapa penting. Saat market bergerak cepat, jarak antara memutuskan dan mengeksekusi adalah tempat uang hilang. Tombolnya sengaja besar supaya tidak meleset.

Kapan dipakai. Setiap kali kamu ingin masuk pada harga sekarang juga.

Saran pemula. Pakai hanya bagian ini selama beberapa sesi pertama, tanpa menyalakan mesin otomatis apa pun.

Waspada. Tombolnya mengirim order sungguhan **tanpa dialog konfirmasi**.

→ Selengkapnya di Bab 7.

Quick Order lewat grafik

Apa yang dilakukan. Empat pil — Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit — untuk memasang order tunggu dengan menunjuk harga langsung di grafik.

Kenapa penting. Mengetik harga saat pasar bergerak itu lambat dan rawan salah ketik. Menunjuk jauh lebih cepat dan lebih sulit keliru.

Kapan dipakai. Saat kamu ingin masuk di harga tertentu, bukan di harga sekarang.

Saran pemula. Tekan pilnya, lalu perhatikan garis yang mengikuti kursor sebelum kamu klik. Batalkan dengan **Esc** kalau berubah pikiran.

Waspada. Order benar-benar dikirim begitu kamu klik di grafik.

→ Selengkapnya di Bab 7.

Auto SL berbasis risiko

Apa yang dilakukan. Kamu isi risiko dalam persen; panel yang menghitung jarak stop loss-nya. Tersedia mode Per Trade dan Max Lot, sudah memperhitungkan spread (selisih harga beli dan harga jual), dan otomatis memasang SL pada posisi yang belum terlindungi.

Kenapa penting. Ini menutup celah yang paling mahal dalam trading pemula: posisi yang berjalan tanpa stop loss, atau dengan stop loss yang jaraknya ditebak-tebak.

Kapan dipakai. Sebaiknya selalu, terutama sebelum sesi yang ramai.

Saran pemula. Ini pengaman pertama yang paling layak dinyalakan. Mode Per Trade, Risk 1%.

Waspada. Bawaannya **mati**. Selama belum kamu nyalakan, tidak ada yang memasang SL untukmu.

→ Selengkapnya di Bab 8.

Profit Capture Engine (PCE)

Apa yang dilakukan. Begitu keuntungan mengambang menyentuh target yang kamu tetapkan, PCE menutup posisi. Tersedia mode Flash, Secure, atau Aggressive, dan ia bekerja per posisi atau atas semua posisi yang digabung jadi satu keranjang: satu total, satu target.

Kenapa penting. Emas bisa memunculkan profit lalu menghapusnya dalam hitungan detik. PCE menekan tombol "amankan" jauh lebih cepat daripada tanganmu.

Kapan dipakai. Saat kamu tidak bisa menatap grafik terus-menerus.

Saran pemula. Mulai dari mode Flash — target tercapai, tutup, selesai.

Waspada. PCE menutup **semua posisi di simbol ini**, termasuk yang kamu buka di luar panel.

→ Selengkapnya di Bab 9.

Risk Protection Engine (RPE)

Apa yang dilakukan. Rem darurat untuk modal: saat rugi mengambang menyentuh batas yang kamu tetapkan, posisi ditutup. Ada konfirmasi anti-lonjakan supaya tidak terpicu oleh lonjakan harga sekejap (spike).

Kenapa penting. Stop loss menjaga tiap posisi sendiri-sendiri. RPE menjaga **totalnya**, dan itu pertanyaan yang berbeda.

Kapan dipakai. Sebagai batas kerugian harian, atau saat memakai grid.

Saran pemula. Pilih scope (cakupan) **Basket** — semua posisi dijumlahkan jadi satu angka — dengan Max Loss sekitar 2–3% dari balance.

Waspada. RPE hanya bekerja selama MetaTrader 5 menyala. Ia bukan pengganti stop loss.

→ Selengkapnya di Bab 10.

Kunci profit dan trailing

Apa yang dilakukan. Nyalakan AUTO-MANAGE, lalu panel menggeser SL sendiri: mengunci sebagian profit, lalu mengikuti harga. Smart trailing membaca volatilitas (seberapa liar harga sedang bergerak) dan titik balik terakhir, bukan jarak tetap.

Kenapa penting. Memindahkan stop loss tepat waktu — dan tidak menggesernya kembali saat harga berbalik — adalah pekerjaan yang paling sering gagal dilakukan manusia.

Kapan dipakai. Setelah kamu nyaman dengan Auto SL dan RPE.

Saran pemula. Nyalakan paling akhir, dan pakai preset dulu sebelum mengubah angka satu per satu.

Waspada. AUTO-MANAGE bekerja pada semua posisi di simbol ini, termasuk yang kamu buka di luar panel.

→ Selengkapnya di Bab 11.

Tiga preset siap pakai

Apa yang dilakukan. Conservative, Balanced, dan Aggressive mengisi seluruh angka kunci profit dan trailing sekali klik.

Kenapa penting. Ada tujuh angka yang harus diisi di tab MANAGE. Preset memberimu titik awal yang konsisten alih-alih tujuh tebakan.

Kapan dipakai. Saat pertama kali menyalakan AUTO-MANAGE.

Saran pemula. Pakai **Conservative** selama beberapa minggu pertama, sesuai anjuran resmi.

Waspada. Preset mengisi angka, bukan menjamin hasil. Sesudah menekannya, baca angka yang terisi di kolomnya — itulah pengaturan yang sesungguhnya berlaku.

→ Selengkapnya di Bab 11.

Order grid berjenjang

Apa yang dilakukan. Memasang banyak order tunggu sekaligus dengan jarak, lot, dan jumlah tingkat yang kamu atur. Ada mode pratinjau untuk melihat susunannya di grafik sebelum benar-benar dikirim.

Kenapa penting. Memasang sepuluh pending satu per satu itu lambat dan rawan salah harga.

Kapan dipakai. Paling masuk akal saat pasar bergerak bolak-balik dalam batas tertentu.

Saran pemula. Tunda dulu. Kalau tetap ingin mencoba, pakai jumlah tingkat paling sedikit dan lot terkecil di akun Cent.

Waspada. Kalau semua tingkat kena, total risikonya adalah **jumlah seluruh tingkat**, bukan satu tingkat. Saat tren kuat, grid bisa terisi beruntun.

→ Selengkapnya di Bab 12.

Penghapus order tunggu (DPO)

Apa yang dilakukan. Menghapus order tunggu per jenis lewat empat tombol, atau menyapunya otomatis setiap Close All, Take Profit, dan PCE Basket selesai bekerja.

Kenapa penting. Order tunggu yang terlupakan bisa kena beberapa jam kemudian dan memberimu posisi yang tidak pernah kamu rencanakan.

Kapan dipakai. Setiap kali kamu selesai menutup posisi, dan sebelum rilis berita penting.

Saran pemula. Nyalakan sapu otomatis untuk Close All sejak awal.

Waspada. Tidak ada dialog konfirmasi.

→ Selengkapnya di Bab 12.

Alat bantu grafik

Apa yang dilakukan. Mengubah candle jadi Heiken Ashi satu klik, memunculkan penanda sesi yang sedang buka, menyalakan hitung mundur candle, dan menyapu bersih gambaranmu sendiri.

Kenapa penting. Informasi yang sering kamu cek jadi selalu terlihat, tanpa membuka jendela lain.

Kapan dipakai. Nyalakan yang benar-benar kamu baca saja.

Saran pemula. Penanda sesi paling berguna di awal — ia membantumu memilih jam trading.

Waspada. Semua ini hanya tampilan. Overlay — tampilan tambahan yang digambar di atas grafik — tidak mengirim order dan **tidak memberi sinyal**.

→ Selengkapnya di Bab 13.

CLOSE ALL dan TAKE PROFIT

Apa yang dilakukan. Bar merah menutup seluruh posisi di simbol ini, tetapi hanya setelah saklar pengaman di sebelahnya — namanya ARM — dinyalakan. Tombol TAKE PROFIT terpisah menutup hanya posisi yang sedang untung.

Kenapa penting. Saat kamu butuh keluar sekarang juga, tombolnya harus sudah ada di depan mata — bukan tersembunyi di dalam tab.

Kapan dipakai. Berita mendadak, koneksi bermasalah, atau merasa sudah cukup untuk hari ini.

Saran pemula. Latih menekannya di akun Cent supaya tanganmu hafal letaknya.

Waspada. Penutupan bersifat **final dan tidak bisa dibatalkan**, tanpa dialog konfirmasi.

→ Selengkapnya di Bab 14.

Batas order dan Exclude lots

Apa yang dilakukan. Menetapkan maksimum posisi BUY dan SELL serta jeda antar order searah. Ukuran lot tertentu bisa dikecualikan dari semua pengaturan SL otomatis.

Kenapa penting. Ini rem untuk tanganmu sendiri, bukan untuk pasar — dan bagi banyak orang, itu rem yang paling dibutuhkan.

Kapan dipakai. Kalau kamu cenderung menambah posisi saat harga bergerak melawan, atau langsung masuk lagi setelah kena stop loss.

Saran pemula. Isi cooldown 60–300 detik kalau kamu mengenali kebiasaan itu pada dirimu.

Waspada. Bawaannya mati, dan berlaku untuk semua jalur entry termasuk grid.

→ Selengkapnya di Bab 11.

Dua tema, dua bahasa, hotkey

Apa yang dilakukan. Tema gelap dan terang, bahasa Indonesia dan Inggris, masing-masing satu tombol. Tersedia juga hotkey — tombol pintasan di keyboard: pindah tab dengan angka 1–3, buka PCE dengan Ctrl+1, buka mini CHART dengan 0, batalkan Quick Order dengan Esc.

Kenapa penting. Kenyamanan yang terasa setiap hari, dan hotkey menghemat detik yang justru paling mahal saat market cepat.

Kapan dipakai. Hotkey berguna setelah kamu hafal letak tombolnya.

Saran pemula. Hafalkan tiga saja dulu: **1**, **B**, dan **S**.

Waspada! Hotkey mengirim order sungguhan, sama seperti menekan tombolnya.

→ Selengkapnya di Bab 6.

Semua fitur di atas **opsional**. Kamu bisa memakai panel ini hanya sebagai tombol entry cepat dan membiarkan seluruh mesin otomatisnya mati — dan itu pemakaian yang sah. Jangan buru-buru menyalakan semuanya di hari pertama.

BAB 4

Instalasi

Bab ini membawamu dari nol sampai panel siap dipakai. Tidak ada bagian yang menuntut kamu paham pemrograman — ikuti urutannya persis, dan periksa blok **Yang harus kamu lihat** setiap kali sebelum lanjut.

Sisihkan sekitar 20 menit. Kalau ada langkah yang hasilnya tidak sesuai, berhenti di situ dan lihat Bab 19; melanjutkan dengan langkah yang gagal hanya membuat masalahnya lebih sulit ditemukan.

Yang perlu kamu siapkan

Kebutuhan	Keterangan
MetaTrader 5	Aplikasi MT5 terpasang di komputer. Panel ini tidak berjalan di MetaTrader 4
Akun broker	Broker MetaTrader 5 mana saja. Untuk memulai, disarankan jenis akun Cent
Berkas <code>.ex5</code>	Diunduh dari halaman produk. Pilih Windows untuk MT5 biasa, atau Mac/Wine untuk MT5 di macOS
License key	Diambil sendiri dari dashboard akunmu di traderpemula.com

KENAPA AKUN CENT

Akun Cent adalah akun **sungguhan** — uang nyata — tetapi dihitung dalam satuan sen. Modal kecil pun cukup dan risikonya rendah.

Untuk belajar, ini lebih baik daripada akun demo: di demo kamu tidak merasakan tekanan emosional yang justru jadi penyebab utama kesalahan. Akun Cent memberimu pasar yang nyata dengan taruhan yang kecil.

Bagian 1 — Memasang panel ke MetaTrader 5

- 1 Buka MT5, lalu klik menu **File** → **Open Data Folder**.
- 2 Di jendela folder yang terbuka, masuk ke **MQL5** → **Experts**.
- 3 Salin berkas `.ex5` VIRTUAL TP LITE ke folder tersebut.
- 4 Tutup jendela folder dan kembali ke MT5.
- 5 Buka panel **Navigator** — daftar Expert Advisor milik MT5 — dengan menekan **Ctrl+N**, lalu klik kanan pada **Expert Advisors** dan pilih **Refresh**.
- 6 Nyalakan tombol **Algo Trading** di bagian atas MT5 sampai warnanya **hijau**.
- 7 Buka grafik **XAUUSD** (emas), lalu seret nama panel dari Navigator ke grafik.
- 8 Sebuah kotak pengaturan muncul. Pastikan **Allow Algo Trading** dicentang, lalu klik **OK**.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Setelah langkah 5, nama VIRTUAL TP LITE muncul di daftar Expert Advisors pada panel Navigator. Kalau belum muncul, berkasnya belum ada di folder yang benar — ulangi langkah 2 dan 3.

Setelah langkah 6, tombol Algo Trading berwarna hijau, bukan abu-abu atau merah.

Setelah langkah 8, panel kontrol muncul di grafik. Yang tampil adalah **halaman penguncian** — semua tombol trading belum bisa ditekan. Itu normal: lisensi belum diaktifkan.

MEMASANG PANEL TIDAK MEMBUKA POSISI

Menyeret panel ke grafik tidak menghasilkan order apa pun. Panel ini tidak pernah membuka posisi sendiri, jadi tidak ada yang terjadi sampai kamu menekan tombolnya sendiri.

Bagian 2 — Mengizinkan WebRequest

Langkah ini **wajib** dan sering terlewat. Tanpanya, tombol AKTIVASI tidak akan bisa terhubung dan aktivasi pasti gagal.

Panel memverifikasi lisensi ke server `https://api.traderpemula.com`. MetaTrader 5 memblokir koneksi keluar seperti ini secara bawaan, jadi alamatnya harus kamu izinkan lebih dulu.

- 1 Di MT5, buka **Tools** → **Options**, atau tekan **Ctrl+O**.
- 2 Pindah ke tab **Expert Advisors**.
- 3 Centang **Allow WebRequest for listed URL**.
- 4 Klik dua kali pada baris kosong di daftar, lalu ketik persis: `https://api.traderpemula.com`
- 5 Klik **OK** untuk menyimpan.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Alamat `https://api.traderpemula.com` tampil sebagai satu baris di dalam daftar, dan kotak centang di atasnya dalam keadaan tercentang.

KETIK ALAMATNYA PERSIS

Tulis lengkap dengan `https://` di depannya, dan tanpa spasi di mana pun. Satu huruf yang keliru membuat aktivasi gagal dengan pesan yang tidak menjelaskan sebabnya.

Lakukan langkah ini **sebelum** menekan AKTIVASI.

Bagian 3 — Mengaktifkan lisensi

Panel harus "dikenali" lewat aktivasi lisensi, dan ini hanya perlu dilakukan sekali di awal.

Begitu pembayaranmu terkonfirmasi — atau begitu kamu menekan **Mulai Free Trial** — license key langsung muncul di dashboard akunmu, di bagian "**Lisensi kamu**".

- 1 Buka dashboard akunmu di traderpemula.com, lalu salin license key dari bagian "**Lisensi kamu**".
- 2 Kembali ke MT5. Halaman penguncian sudah tampil di panel sejak panel dipasang.
- 3 Tempel license key ke kolom yang tersedia.
- 4 Tekan tombol **AKTIVASI**.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Halaman penguncian hilang, dan seluruh panel langsung bisa dipakai — tab POS, ORDER, MANAGE, dan PCE semuanya aktif, dan deretan mini panel muncul di bagian bawah grafik.

Kalau yang muncul justru pesan galat, jangan mengulang-ulang menekan **AKTIVASI**. Lihat tabel di akhir bab ini.

BEBAS BROKER DAN BEBAS AKUN

Aktivasi cukup dengan license key. Kamu **tidak perlu** mengirim nomor akun MT5 ke siapa pun, dan lisensimu tidak terikat pada broker atau tautan pendaftaran tertentu. Panel berjalan di broker MetaTrader 5 mana saja.

Free Trial 30 hari

Uji coba gratis kamu ambil sendiri; tidak perlu menunggu Admin.

- 1 Masuk ke dashboard akunmu.
- 2 Buka tab **Lisensi**, lalu sub-tab **Beli lisensi**.
- 3 Tekan **Mulai Free Trial**.
- 4 License key langsung terbit dan muncul di sub-tab **Lisensi & unduhan**. Salin, lalu masukkan ke panel seperti langkah aktivasi di atas.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Kartu lisensi di dashboard berubah menjadi aktif dan menampilkan sisa hari trial. Tombol **Mulai Free Trial** tidak lagi tersedia, karena jatahnya memang satu kali per pengguna.

HITUNGANNYA MULAI DARI DASHBOARD, BUKAN DARI MT5

30 hari dihitung sejak trial kamu ambil di dashboard — **bukan** sejak panel dipasang di MT5.

Jadi ambil trialnya saat kamu benar-benar sudah siap memasang. Kalau diambil hari ini tapi baru dipasang seminggu kemudian, sisa masa cobamu tinggal 23 hari.

Beberapa hal yang perlu kamu tahu tentang trial:

- Fiturnya **sama persis** dengan paket berbayar, dan bebas broker maupun akun.
- Berlaku **satu kali per pengguna**. Kalau tombolnya tampil sebagai "Trial sudah digunakan", akunmu pernah memakai jatah ini.
- Berhenti sendiri saat masanya habis — tanpa tagihan, dan tidak berubah otomatis jadi paket berbayar.
- Sisa harinya bisa kamu lihat di kartu lisensi pada dashboard dan di panel.

Memeriksa hasil pemasangan

Sebelum lanjut ke Bab 5, pastikan keempat hal ini benar:

VERIFIKASI INSTALASI

- ☐ Tombol **Algo Trading** di MT5 berwarna hijau
- ☐ Alamat `https://api.traderpemula.com` ada di daftar WebRequest yang diizinkan
- ☐ Panel tampil di grafik XAUUSD tanpa halaman penguncian
- ☐ Deretan tombol mini panel terlihat di bagian bawah grafik

Kamu juga bisa membuka halaman **ABOUT** lewat tombol **i** di sudut kanan atas panel. Di sana tertera versi panel dan masa berlaku lisensimu.

Kalau aktivasi gagal

Yang muncul	Yang perlu dilakukan
"License key tidak valid" atau "kadaluarsa"	Salin ulang license key yang benar dari dashboard → "Lisensi kamu". Kalau masih gagal, hubungi Admin traderpemula.com
"Lisensi sudah habis"	Perpanjang lisensi ke Admin. Setelah diperpanjang, license key aktif kembali di dashboard
Key ditolak padahal terlihat benar	Salin-tempel ulang key lengkap dari dashboard, pastikan tidak ada spasi tambahan di awal atau akhir
AKTIVASI tidak merespons atau gagal terhubung	Izinkan WebRequest untuk <code>https://api.traderpemula.com</code> — lihat Bagian 2 di atas — lalu coba lagi

Apakah perlu aktivasi ulang setiap hari?

Tidak. Setelah aktif, lisensi tetap tersimpan walaupun MT5 ditutup atau komputer di-restart. Kamu hanya perlu aktivasi ulang bila panel pernah **dihapus dari grafik** lalu dipasang lagi.

Dari empat penyebab kegagalan aktivasi, yang paling sering adalah WebRequest yang belum diizinkan — dan itu satu-satunya yang tidak akan tertebak dari pesan galatnya. Kalau AKTIVASI terasa "tidak melakukan apa-apa", periksa Bagian 2 sebelum memeriksa hal lain.

BAB 5

Pengaturan Pertama

Panel sudah aktif. Bab ini memberimu **satu** susunan pengaturan awal — bukan daftar pilihan — supaya kamu bisa mulai tanpa harus menebak-nebak angka.

Semua yang direkomendasikan di sini berasal dari anjuran resmi produk. Setelah kamu paham efek tiap bagiannya, kamu bebas mengubahnya. Sebelum itu, ikuti saja.

Sepuluh menit pertama

Urutannya penting. Jangan meloncat.

Menit 1–2: pastikan akunmu benar

Pakai **akun Cent**. Kalau kamu belum punya, buat dulu — jangan memakai akun Standard untuk belajar.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Tidak ada satu pun pengaturan yang perlu kamu ubah untuk akun Cent. Panel mengenalinya sendiri, dan semua kolom uang tetap kamu isi dalam USD seperti biasa.

NILAI UANG SELALU DITULIS DALAM USD

Di akun Cent, kamu tetap mengisi angka dalam USD seperti biasa. Panel yang menyesuaikan sendiri. Target \$10 berarti \$10 sungguhan, baik di akun Standard maupun Cent — jadi tidak ada hitungan tambahan yang perlu kamu lakukan.

Menit 3: pilih simbol dan atur tampilan

Pasang panel di grafik **XAUUSD**. Lalu:

- 1 Tekan tombol tema untuk memilih gelap atau terang, sesuai kenyamanan matamu.
- 2 Tekan tombol bahasa kalau kamu ingin panel berbahasa Indonesia.
- 3 Tahan batang judul panel dan geser panelnya ke area grafik yang **tidak menutupi harga**.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Panel berpindah mengikuti kursor saat kamu menggesernya, dan posisinya tetap di sana. Posisi ini diingat, jadi kamu cukup mengaturnya sekali.

Menit 4: atur ukuran lot

Buka tab **POS** — tekan angka **1** kalau kamu ingin memakai keyboard. Turunkan kolom **Lot** ke ukuran terkecil, biasanya **0,01**, memakai tombol minus.

LOT ADALAH KEPUTUSAN TERPENTINGMU

Lot menentukan berapa besar untung dan rugi setiap pergerakan harga. Ini satu-satunya angka yang paling menentukan seberapa cepat modalmu habis kalau kamu salah.

Panel tidak pernah mengubah ukuran lotmu. Auto SL menghitung **jarak** stop loss, bukan ukuran lot — jadi angka di kolom Lot selalu sepenuhnya keputusanmu.

Menit 5–8: latihan tanpa mesin otomatis

Jangan menyalakan Auto SL, PCE, RPE, atau AUTO-MANAGE dulu. Semuanya memang mati secara bawaan, jadi cukup biarkan.

- 1 Tekan **BUY** sekali, dengan lot 0,01.
- 2 Lihat baris status: baris teks tipis di bagian bawah panel yang melaporkan apa yang baru saja terjadi.
- 3 Lihat kartu info di kanan atas grafik: Profit, Equity, dan Balance.
- 4 Lihat kartu di kiri bawah: baris FL, PL, TL, dan RISK.
- 5 Tutup posisinya lewat jendela Trade MetaTrader 5.
- 6 Ulangi beberapa kali, sekali dengan BUY dan sekali dengan SELL.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Setelah menekan BUY, baris status menunjukkan panel siap dan menampilkan profit mengambang yang bergerak setiap detik. Angka Profit di kartu kanan atas berubah warna: hijau saat untung, merah saat rugi.

Kalau tidak ada order yang masuk, baris status akan menyebutkan alasannya. Bab 19 menjelaskan tiap alasan yang mungkin muncul.

ISTILAH BARU: UNTUNG DAN RUGI MENGAMBANG

Untung mengambang adalah keuntungan dari posisi yang masih terbuka — uang yang akan kamu terima seandainya kamu menutupnya sekarang. **Rugi mengambang** adalah hal yang sama di sisi sebaliknya. Keduanya berubah setiap detik selama posisinya belum ditutup.

Sepuluh menit latihan seperti ini jauh lebih berguna daripada membaca seluruh buku ini sekali jalan. Ulangi sampai tanganmu hafal letak tombolnya.

Menit 9–10: nyalakan pengaman pertama

Setelah kamu nyaman, nyalakan **Auto SL** — dan hanya Auto SL.

- 1 Tekan tombol **ASL** di deretan mini panel bawah untuk membuka kartunya.
- 2 Pilih mode **Per Trade**.

3 Isi Risk % dengan 1.

4 Tekan Apply.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Di kepala mini panel muncul pratinjau jarak SL, dalam bentuk seperti `SL ~ 100,0 pips ($10,00) @ 0,01 lot`. Angka itu memberitahumu, sebelum kamu menekan BUY, berapa jauh stop loss akan dipasang dan berapa uang yang berisiko.

Di tab POS, kotak SL berubah menjadi label **SL AUTO**. Kotak itu tidak bisa lagi diisi manual, dan itu memang disengaja.

Pengaturan awal yang disarankan

Ini ringkasan lengkapnya dalam satu tabel. Simpan halaman ini.

Pengaturan	Nilai	Kenapa
Jenis akun	Cent	Uang nyata dengan risiko nominal kecil
Simbol	XAUUSD	Panel dioptimalkan untuk karakter emas
Lot	0,01	Ukuran terkecil, kerugian terkecil saat belajar
Auto SL	ON, mode Per Trade, Risk 1%	Setiap posisi langsung punya stop loss
Preset MANAGE	Conservative	Anjuran resmi untuk pemula
RPE	ON menyusul, scope Basket, Max Loss 2–3% balance	Rem darurat untuk modal
PCE	ON menyusul, mode Flash	Ambil untung tanpa harus memantau terus
VPS (komputer sewaan yang menyala terus)	Pertimbangkan	Supaya penjaga posisi tetap bekerja saat komputermu mati

Urutan menyalakan pengaman

Nyalakan satu per satu, jangan sekaligus. Beri jarak beberapa sesi antar langkah supaya kamu tahu efek masing-masing.

- 1 **Auto SL** lebih dulu — mini panel ASL, mode Per Trade, Risk 1%, Apply. Ini menutup celah paling mahal: posisi yang berjalan tanpa stop loss.
- 2 **RPE** berikutnya — mini panel RPE, scope Basket, Max Loss sebesar 2–3% dari balance, Apply.
- 3 **PCE** setelah itu — mini panel PCE, mode Flash, Target yang realistis untuk ukuran lotmu, Apply.

4 AUTO-MANAGE paling akhir — tab MANAGE, preset Conservative, APPLY.

JANGAN MENYALAKAN SEMUANYA DI HARI PERTAMA

Kalau empat mesin menyala bersamaan sejak awal, dan sesuatu berperilaku di luar dugaanmu, kamu tidak akan tahu mesin mana penyebabnya.

Menyalakannya satu per satu memang lebih lambat, tetapi itu satu-satunya cara kamu benar-benar belajar apa yang dilakukan masing-masing.

Dua pengaman tambahan yang layak dipertimbangkan

Kalau kamu punya posisi jangka panjang yang tidak boleh disentuh: daftarkan ukuran lotnya di **Exclude lots** pada tab MANAGE. Posisi dengan ukuran lot itu akan dilewati oleh kunci profit, trailing, dan Auto SL.

Sekalian periksa isi daftarnya sekarang. Ia tidak selalu kosong saat panel pertama dipakai, dan ukuran lot yang tercantum di sana tidak akan dipasang SL otomatis.

Kalau kamu cenderung menambah posisi saat panik: isi **cooldown** dan **batas jumlah order** di tab MANAGE. Keduanya dijelaskan di Bab 11.

Tentang VPS

Mesin penjaga posisi — trailing, PCE, dan RPE — hanya bekerja **selama MetaTrader 5 menyala**. Kalau laptopmu mati atau internetmu putus, mesin-mesin itu ikut berhenti.

VPS adalah komputer yang menyala terus di pusat data, tempat kamu menjalankan MT5. Sangat direkomendasikan kalau kamu mengandalkan mesin otomatis.

STOP LOSS TETAP BERJAGA WALAU MT5 MATI

Stop loss yang sudah terpasang tersimpan di **server broker**, jadi ia tetap bekerja walau komputermu mati. Inilah alasan Auto SL adalah pengaman yang paling layak dinyalakan pertama: ia satu-satunya yang perlindungannya tidak hilang saat koneksimu putus.

Pengaturan di bab ini sengaja membosankan: lot terkecil, risiko 1%, preset paling hati-hati. Itu bukan karena panel ini tidak mampu lebih, melainkan karena bulan pertama sebaiknya kamu pakai untuk mengenali alatnya — bukan untuk menguji seberapa besar posisi yang berani kamu pegang.

BAB 6

Mengenai Antarmuka

Tampilan panel sengaja dipecah menjadi beberapa permukaan supaya grafikmu tidak tertutup satu kotak raksasa. Yang sering dipakai ada di panel utama; yang sesekali dipakai disimpan di mini panel yang bisa dibuka saat perlu saja.

Bab ini adalah rujukan: apa nama tiap bagian, di mana letaknya, dan apa akibatnya kalau ditekan.

Tiga permukaan



Gambar 2 — Tiga permukaan sekaligus — panel utama di kiri atas, deretan mini panel di bagian bawah, dan kartu info yang menempel di sudut grafik.

Semua permukaan bisa digeser dan dilipat. Kalau grafikmu terasa penuh, itu bisa diatur, bukan sesuatu yang harus kamu terima.

Permukaan	Isinya	Sifatnya
Panel utama	Empat tab: POS, ORDER, MANAGE, PCE	Bisa digeser, bisa dikecilkan, bisa ditutup
Mini panel	Tujuh kartu yang dibuka dari deretan tombol di bawah grafik	Hanya satu kartu terbuka dalam satu waktu
Kartu info	Angka akun di kanan atas, rincian lot dan margin di kiri bawah, penanda sesi	Hanya tampilan, tidak bisa ditekan

Tombol yang selalu ada

Bagian ini tampil di setiap tab panel utama:

Bagian	Gunanya
Judul panel	Tahan dan geser untuk memindahkan panel. Posisinya diingat saat panel dijalankan lagi
Tombol tema	Bergantian antara tema gelap dan terang
Tombol bahasa	Bergantian antara Indonesia dan Inggris
Tombol minus (_)	Mengecilkan panel jadi judul saja
Tombol silang (X)	Menutup seluruh tampilan panel di grafik
Tombol info (i)	Membuka halaman ABOUT: versi panel dan masa berlaku lisensi
Baris status (bawah)	Kesiapan panel, jumlah pending yang menunggu, profit mengambang, dan alasan bila ada order ditolak

TOMBOL X MEMBERSIHKAN SELURUH TAMPILAN

Menekan X tidak hanya menutup panel utama — ia menghapus seluruh tampilan panel dari grafik, termasuk mini panel dan kartu info.

Untuk memunculkannya kembali, muat ulang panel: hapus lalu pasang lagi dari Navigator, atau ganti timeframe grafik.

Baris status: tempat pertama yang harus kamu baca

Baris status di bagian bawah panel adalah bagian yang paling sering diabaikan dan paling berguna. Ia menampilkan empat hal:

- Kesiapan panel.
- Jumlah order tunggu yang sedang menunggu.
- Profit mengambang saat ini.
- Alasan penolakan, kalau ada order yang tidak jadi terkirim.

KALAU TOMBOLMU TERASA TIDAK BEKERJA, BACA BARIS STATUS

Ketika kamu menekan BUY dan tidak ada apa pun yang terjadi, jawabannya hampir selalu sudah tertulis di sana — bukan sebagai kotak dialog yang menghalangi, tetapi sebagai satu baris teks yang mudah terlewat kalau kamu tidak tahu harus melihat ke situ.

Panel utama — empat tab

Tab	Isinya	Bahasan lengkap
POS	Entry manual: tombol BUY dan SELL, kolom Lot, kotak SL dan TP, plus Quick Order	Bab 7
ORDER	Order tunggu, satuan maupun grid berjenjang, dengan mode pratinjau	Bab 12
MANAGE	Saklar AUTO-MANAGE, preset, kunci profit, trailing, batas order, Exclude lots	Bab 11
PCE	Profit Capture Engine lengkap dengan tabel target per lot	Bab 9



Gambar 3 — Tab POS — kotak SL di kiri, kolom Lot di tengah, kotak TP di kanan, tombol SELL dan BUY berukuran besar, lalu baris Quick Order di bawahnya.

Angka kecil di bawah tulisan SELL dan BUY adalah harga hidup, dan ia bergerak setiap detik.

Halaman **ABOUT** bukan tab, melainkan halaman terpisah yang dibuka lewat tombol **i**. Isinya versi panel dan masa berlaku lisensimu.

TAB TERAKHIRMU DIINGAT

Panel mengingat tab yang terakhir kamu buka, jadi mengganti timeframe grafik tidak akan melemparmu kembali ke tab lain.

Tujuh mini panel

Deretan tombol kecil di bagian bawah grafik adalah pintu ke mini panel. Tekan sekali untuk membuka kartunya, tekan lagi untuk melipatnya.

Mini panel	Isinya	Bahasan lengkap
ASL	Auto SL berbasis risiko: mode, Risk %, Max lot, plus pratinjau jarak SL	Bab 8
RPE	Risk Protection Engine: batas kerugian yang memicu penutupan	Bab 10
PCE	Profit Capture Engine: target keuntungan dan mode penangkapannya	Bab 9
TRAIL	Smart trailing beserta pilihan profil Medium atau Long	Bab 11
DPO	Penghapus order tunggu, manual per jenis atau otomatis	Bab 12
CHART	Heiken Ashi, penanda sesi, hitung mundur, dan gaya grafik	Bab 13
Close All	Bar merah dengan saklar pengaman. Selalu terlihat, bukan kartu yang dilipat	Bab 14

HANYA SATU KARTU TERBUKA DALAM SATU WAKTU

Begitu kamu membuka kartu lain, kartu sebelumnya menutup sendiri. Ini disengaja supaya kartu-kartu itu tidak pernah saling menimpa dan menutupi grafik.

Kartu info di grafik

Menengok jendela Toolbox setiap beberapa detik itu melelahkan, apalagi di layar kecil. Panel menempelkan angka pentingnya langsung di grafik.

Di kanan atas

Profit	Equity	Balance
-3.02 USD	5 004.15 USD	5 007.17 USD

Gambar 4 — Kartu akun di kanan atas: profit mengambang, equity, balance, dan hitung mundur menuju candle berikutnya.

Angka Profit berubah warna — hijau saat untung, merah saat rugi — jadi kamu bisa membacanya dari sudut mata.

Angka	Artinya
Profit	Keuntungan atau kerugian mengambang saat ini

Equity	Nilai akun seandainya semua posisi ditutup detik ini
Balance	Saldo yang sudah terealisasi, belum menghitung posisi berjalan
Next candle	Hitung mundur menuju candle berikutnya, berubah warna saat mendekati penutupan

BEDA BALANCE DAN EQUITY

Balance adalah uang yang sudah pasti. Equity adalah uang yang sudah pasti ditambah untung-rugi posisi yang masih berjalan.

Kalau Equity jauh lebih kecil daripada Balance, berarti kamu sedang memegang kerugian mengambang yang besar — dan itu terlihat lebih cepat di sini daripada di jendela mana pun.

Di kiri bawah

FL	0.01	[-\$3.08]
PL	0.00	[\$0.00]
TL	0.01	[-\$3.08]
Margin	\$8.70	
Free Margin	\$4 995.39	
Margin Level	57518.3%	

Gambar 5 — Kartu lot dan margin di kiri bawah: rincian lot yang rugi dan untung, total risiko dari stop loss yang terpasang, dan kesehatan margin.

Baris RISK adalah yang paling layak kamu perhatikan. Ia menjawab pertanyaan yang biasanya sulit dijawab cepat.

Baris	Artinya
FL	<i>Floating loss</i> — berapa lot yang sedang merugi, beserta nilai kerugiannya
PL	<i>Profit lots</i> — berapa lot yang sedang untung, beserta nilai keuntungannya
TL	<i>Total lots</i> — gabungan keduanya

RISK	Total uang yang berisiko hilang bila seluruh stop loss yang terpasang kena, beserta jumlah lot yang sudah terlindungi SL
Margin	Jaminan yang sedang tertahan oleh posisi berjalan
Free Margin	Sisa yang masih bisa dipakai untuk membuka posisi baru
Margin Level	Rasio kesehatan akun dalam persen. Berubah warna saat menipis

DUA ANGKA YANG PALING LAYAK KAMU PANTAU

Baris RISK menjawab: kalau semua stop loss saya kena hari ini, berapa yang hilang? Angka lot di sebelahny menunjukkan berapa lot yang benar-benar sudah punya SL — kalau jumlahnya lebih kecil daripada TL, berarti **ada posisi yang belum terlindungi**.

Margin Level berubah warna saat menipis. Kalau warnanya berubah, kamu memegang posisi terlalu besar untuk ukuran akunmu.

Pemisahan FL dan PL berguna saat kamu memegang banyak posisi sekaligus. Angka Profit tunggal bisa terlihat kecil padahal di dalamnya ada posisi untung besar yang sedang menutupi posisi rugi besar — dan dua baris ini menunjukkannya.

Di atas kartu ini ada kartu **penanda sesi**, yang dijelaskan di Bab 13.

Tema, bahasa, dan kenyamanan kecil

- Panel bisa digeser ke mana saja, dan posisinya diingat saat panel dijalankan lagi.
- Tema gelap dan terang, serta bahasa Indonesia dan Inggris, masing-masing satu tombol.
- Akun Cent dikenali otomatis; semua nilai uang tetap ditulis dalam USD.
- Tab yang terakhir kamu buka diingat.

Hotkey

Saat market bergerak cepat, memindahkan mouse ke tombol yang benar bisa memakan waktu yang tidak kamu punya.

Pindah tab

Tombol	Membuka
1	Tab POS
2	Tab ORDER

3	Tab MANAGE
Ctrl + 1	Tab PCE
Ctrl + 2	Halaman ABOUT
0	Buka atau lipat mini panel CHART

Aksi cepat dari tab mana saja

Tombol	Yang dilakukannya
Ctrl + Shift + 1	Kirim order BUY dengan lot yang sedang terisi
Ctrl + Shift + 2	Kirim order SELL dengan lot yang sedang terisi
Ctrl + Shift + 3	Tutup semua posisi di simbol ini (ada konfirmasi)
Ctrl + Shift + 4	Tutup hanya posisi yang sedang untung
Ctrl + Shift + 6	Nyalakan atau matikan AUTO-MANAGE

Saat tab POS aktif

Tombol	Yang dilakukannya
B	BUY
S	SELL
C	Tutup semua posisi (ada konfirmasi)
X	Tutup hanya posisi yang untung

Saat tab ORDER aktif dalam mode SINGLE

Tombol	Memasang
Q	Buy Stop
W	Sell Stop
E	Buy Limit
R	Sell Limit

Lain-lain

Tombol	Yang dilakukannya
--------	-------------------

Esc

Membatalkan Quick Order yang sedang menunggu klik

Ctrl + Shift + D

Hanya di mode Command Dock: mengecilkan dock jadi satu pil

HOTKEY MENGIRIM ORDER SUNGGUHAN

Menekan **B** sama persis dengan menekan tombol BUY: order dikirim ke broker saat itu juga, tanpa dialog konfirmasi. Kecepatan ini berguna, tetapi juga tidak memaafkan salah tekan — hafalkan dulu di akun Cent.

Ctrl+Shift+1 memakai **lot yang sedang terisi di panel**, bukan lot terkecil. Periksa kolom Lot sebelum memakai hotkey aksi.

Hotkey hanya bekerja bila grafiknya sedang aktif dan panel tidak sedang dikecilkan. Kalau kamu tidak ingin memakainya sama sekali, matikan input **EnableHotkeys** di properti panel — panel tetap berfungsi penuh lewat mouse.

HAFALKAN TIGA SAJA DULU

1, **B**, dan **S** sudah menutupi mayoritas pemakaian harian. Sisanya akan menyusul sendiri saat kamu membutuhkannya.

Command Dock — tata letak alternatif

Selain panel bertab, panel menyediakan **Command Dock**: satu batang tombol ringkas yang menempel di sudut grafik, dengan laci yang terbuka hanya saat dibutuhkan. Dock dirancang untuk layar sempit dan untuk orang yang lebih suka grafiknya nyaris tidak tertutup apa pun.

Laci dock	Isinya
ORDER	Dua halaman: pending tunggal dan grid
MANAGE	Dua halaman: kunci profit & trailing, lalu batas order dan Exclude lots
PCE	Dua halaman: pengaturan capture dan tabel target per lot
RISK	Pengaturan Risk Protection Engine
CHART	Saklar overlay grafik, sama seperti mini panel CHART
ABOUT	Versi panel dan masa berlaku lisensi

Dock menempel ke sudut grafik terdekat, dan pilihanmu diingat untuk sesi berikutnya. **Ctrl+Shift+D** mengecilkannya jadi satu pil kecil, dan **Esc** menutup laci yang sedang terbuka.

DOCK MASIH BERSTATUS PRATINJAU

Dock **mati secara bawaan**. Untuk mencobanya, nyalakan input `UseCommandDock` di dialog properti panel saat memasang, atau lewat menu Properties.

Dock **menggantikan** panel bertab — kamu memakai salah satunya, bukan keduanya bersamaan.

Saran resminya: pakai panel bertab dulu sampai kamu hafal letak tiap fitur. Dock lebih ringkas, tetapi karena isinya tersembunyi di dalam laci, ia lebih nyaman untuk orang yang sudah tahu apa yang dicarinya.

Alur memakai panel

1. Pasang panel di grafik dan aktifkan lisensi dengan license key.
 2. Atur tampilan: pilih tema dan bahasa, lalu geser panel ke posisi yang tidak menutupi harga.
 3. Mulai dari tab POS dengan lot terkecil, tanpa menyalakan mesin otomatis apa pun.
 4. Nyalakan pengaman setelah nyaman: Auto SL lebih dulu, lalu RPE.
 5. Pantau lewat kartu di grafik — Profit, Margin Level, dan baris RISK memberi gambaran cepat tanpa membuka Toolbox.
-


Jangan buru-buru menyalakan semua mesin otomatis di hari pertama. Pakai panel ini sebagai tombol entry cepat dulu selama beberapa sesi — begitu kamu paham ritmenya, satu per satu pengaman akan terasa jelas gunanya.

BAB 7

Entry Manual

Tab POS adalah tempat kamu memegang kendali penuh. Tentukan ukuran lot, tekan Beli atau Jual, dan posisi langsung dikirim ke broker dengan harga yang tertera di tombol.

Tombolnya sengaja dibuat cukup besar untuk ditekan saat market sedang cepat.



Gambar 6 — Tab POS — kotak SL, kolom Lot, kotak TP, tombol SELL dan BUY, lalu baris Quick Order di bagian bawah.

Harga kecil di bawah tulisan SELL dan BUY adalah harga hidup. Itulah harga yang akan kamu dapat kalau menekan sekarang.

Isi panelnya

Kontrol	Artinya
SL	Stop loss untuk order berikutnya. Bisa dimatikan, atau diambil alih Auto SL
Lot	Ukuran posisi. Tombol plus dan minus menaikkan atau menurunkan sesuai langkah yang kamu set
TP	Take profit untuk order berikutnya. Boleh dibiarkan mati
SELL / BUY	Kirim order pasar — order yang langsung dieksekusi di harga saat ini. Harga di bawah tulisan tombol adalah harga hidup
Quick Order	Empat pil untuk memasang order tunggu lewat klik langsung di grafik

ISTILAH BARU: STOP LOSS DAN TAKE PROFIT

Stop loss (SL) adalah batas rugi otomatis: posisi ditutup sendiri kalau harga bergerak melawanmu sampai titik itu.

Take profit (TP) adalah kebalikannya: posisi ditutup sendiri kalau harga bergerak sesuai harapanmu sampai titik itu.

Keduanya dieksekusi oleh **broker**, bukan oleh panel. Artinya keduanya tetap bekerja walaupun MetaTrader 5 di komputermu tertutup.

Membuka posisi

- 1 Tentukan ukuran lot dengan tombol plus dan minus. Makin besar lot, makin besar risiko maupun potensi untungnya.
- 2 Opsional: nyalakan kotak SL dan/atau TP bila kamu ingin posisi langsung punya batas.
- 3 Tekan **BUY** atau **SELL**. Order terkirim saat itu juga.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Posisi baru muncul di jendela Trade MetaTrader 5, dan angka Profit di kartu kanan atas grafik mulai bergerak. Baris status di bawah panel menunjukkan profit mengambang yang sedang berjalan.

Kalau tidak ada yang muncul, baris status menyebutkan alasannya. Lihat Bab 19.

TIDAK ADA DIALOG KONFIRMASI

Tombol BUY dan SELL mengirim order sungguhan tanpa bertanya lebih dulu — itulah gunanya panel ini, supaya cepat.

Konsekuensinya: **pastikan lot sudah benar sebelum menekan**. Salah menekan tombol dengan lot yang keliru adalah kesalahan yang tidak bisa dibatalkan, hanya bisa ditutup dengan kerugian.

BIASAKAN SL MENYALA SEJAK AWAL

Posisi tanpa stop loss adalah posisi yang risikonya tidak terbatas sampai kamu menutupnya sendiri.

Kalau kamu sering lupa, atau bingung menentukan jaraknya, nyalakan **Auto SL** — panel yang akan menghitung jaraknya dari persen risiko yang kamu tetapkan. Itu dibahas di Bab 8.

Quick Order lewat klik di grafik

Kadang kamu tidak ingin masuk di harga sekarang, melainkan di harga tertentu yang belum tersentuh. Untuk itu ada **order tunggu** — dan Quick Order adalah cara tercepat memasangkannya.

ISTILAH BARU: ORDER TUNGGU

Order tunggu (*pending order*) belum dieksekusi saat kamu memasangnya. Broker baru membuka posisi secara otomatis ketika harga pasar menyentuh level yang kamu tentukan.

Empat jenis, dan cara mengingatnya

Pil	Artinya	Kapan dipakai
BUY STOP	Beli saat harga naik menembus titik	Breakout ke atas
BUY LIMIT	Beli saat harga turun ke titik	Beli di support / pullback
SELL STOP	Jual saat harga turun menembus titik	Breakdown ke bawah
SELL LIMIT	Jual saat harga naik ke titik	Jual di resistance / rebound

ATURAN MUDAH YANG TIDAK AKAN KAMU LUPAKAN

Kata **Buy** atau **Sell** menentukan arahnya: beli atau jual.

Kata **Stop** berarti order menunggu harga **menembus** level — kamu ingin konfirmasi bahwa harga benar-benar bergerak ke arah itu (breakout).

Kata **Limit** berarti order menunggu harga **datang** ke level — kamu ingin harga yang lebih baik (pullback atau rebound).

Cara memakainya

- 1 Tekan salah satu pil. Pilnya menyala, menandakan panel sedang menunggu klikmu.
- 2 Gerakkan mouse di grafik. Sebuah garis mengikuti kursor sebagai pemandu.
- 3 Klik di grafik pada harga yang kamu mau. Order baru dikirim **setelah** kamu benar-benar klik.
- 4 Berubah pikiran? Tekan pil yang sama sekali lagi, atau tekan **Esc**.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Setelah menekan pil, garis pemandu muncul dan mengikuti kursormu naik-turun di grafik.

Setelah kamu klik, order tunggu muncul di grafik sebagai garis pada harga tersebut, dan jumlah pending di baris status bertambah satu.

Quick Order memakai lot yang sama dengan yang tertera di kolom Lot, dan ikut mematuhi Auto SL serta batas order di tab **MANAGE**.

Kalau Auto SL menyala

Kotak SL berubah menjadi label **SL AUTO** beserta jarak yang sedang berlaku, dan tidak bisa diisi manual lagi.

KENAPA DIKUNCI

Kalau ada dua sumber stop loss — angka yang kamu ketik dan angka yang dihitung Auto SL — salah satunya pasti diabaikan diam-diam, dan kamu tidak akan tahu yang mana.

Mengunci kotaknya membuat pertanyaan itu tidak pernah muncul. Kalau kamu ingin kembali mengisi SL manual, matikan Auto SL di mini panel ASL.

Label SL AUTO berubah warna menjadi **kuning** bila jarak SL sempat dilebarkan karena batas minimum broker atau spread yang melebar. Itu bukan galat — itu pemberitahuan bahwa jarak yang berlaku tidak sama persis dengan yang dihitung dari persen risikomu.

Kalau spread sampai membuat SL teraman memakan lebih dari anggaran risikomu, order **ditolak** dengan pesan yang menyebut angka sebenarnya — bukan dikirim diam-diam dengan risiko yang lebih besar. Ini dijelaskan lengkap di Bab 8.

Auto SL berlaku untuk **semua jalur order**: entry instan lewat tombol BUY/SELL, pending tunggal, grid, maupun Quick Order lewat klik di grafik.

Baris status di bawah

Menampilkan kesiapan panel, jumlah pending yang sedang menunggu, dan profit mengambang saat ini. Kalau ada order yang ditolak, alasannya muncul di sini juga — misalnya batas jumlah posisi sudah penuh, cooldown belum selesai, atau lot di luar batas broker.

Menutup posisi

Tab POS tidak berisi tombol penutup posisi. Semua yang berkaitan dengan menutup ada di permukaan lain, supaya bisa dijangkau tanpa membuka panel utama.

Kebutuhan	Tempatnya
Tutup semua posisi sekarang	Bar CLOSE ALL — perlu menyalakan saklar ARM lebih dulu (Bab 14)
Tutup hanya yang sedang untung	Tombol TAKE PROFIT (Bab 14)
Tutup satu posisi tertentu	Lewat jendela Trade MetaTrader 5 seperti biasa
Tutup otomatis saat target untung tercapai	PCE (Bab 9)

Tutup otomatis saat batas rugi tersentuh

RPE (Bab 10)

Latihan yang disarankan

Pakai akun demo atau akun Cent dengan lot terkecil:

LATIHAN SEPULUH MENIT


- ☐ Tekan BUY sekali, lalu baca baris status dan kartu info di grafik
- ☐ Tutup posisinya lewat jendela Trade MetaTrader 5
- ☐ Ulangi dengan SELL
- ☐ Tekan pil BUY LIMIT, gerakkan mouse, lalu tekan Esc tanpa mengklik
- ☐ Ulangi, kali ini benar-benar klik di harga di bawah harga sekarang
- ☐ Perhatikan jumlah pending di baris status bertambah
- ☐ Hapus pending itu lewat mini panel DPO

Sepuluh menit latihan seperti ini jauh lebih berguna daripada membaca seluruh panduan sekali jalan. Tanganmu perlu hafal letak tombolnya sebelum market memberimu alasan untuk terburu-buru.

BAB 8

Auto SL & Manajemen Risiko

Dari semua fitur di panel ini, Auto SL adalah yang paling layak kamu nyalakan pertama. Ia menutup celah yang paling mahal dalam trading pemula: posisi yang berjalan tanpa stop loss, atau dengan stop loss yang jaraknya ditebak-tebak.



Gambar 7 — Mini panel ASL — pilihan mode, kolom Risk %, kolom Max lot, dan pratinjau jarak SL di kepala kartu.

Baris di kepala kartu adalah bagian terpenting: ia memberitahumu berapa jauh SL akan dipasang dan berapa uang yang berisiko, **sebelum** kamu menekan BUY.

Gagasan dasarnya

Cara biasa memasang stop loss adalah menebak jaraknya dalam pips, lalu berharap kerugiannya masuk akal.

Auto SL membalik urutannya. Kamu sebut dulu **berapa persen modal yang rela hilang**, lalu panel yang menghitung jarak SL supaya kerugiannya tepat sebesar itu.

ISTILAH BARU: PIP DAN PERSEN RISIKO

Pip adalah satuan pergerakan harga terkecil yang umum dipakai. Jarak stop loss biasanya dinyatakan dalam pips.

Persen risiko adalah berapa bagian dari modalmu yang boleh hilang dalam satu kali kalah. Menyatakan risiko dalam persen lebih berguna daripada dalam pips, karena persen tidak berubah artinya saat modalmu berubah.

Contoh paling sederhana

Balance \$1.000 dengan Risk 1% berarti anggaran rugimu **\$10**.

Kalau kamu masuk 0,01 lot, panel menghitung jarak SL yang membuat kerugian di titik itu pas \$10, lalu menampilkannya di kepala mini panel:

SL ~ 100,0 pips (\$10,00) @ 0,01 lot

YANG HARUS KAMU LIHAT

Baris itu muncul di kepala kartu ASL segera setelah kamu menekan Apply, dan ia ikut berubah saat kamu mengubah ukuran lot.

Biasakan membacanya sebelum setiap entry. Kalau jaraknya terasa terlalu jauh atau terlalu dekat untuk rencanamu, itu ketahuan sekarang — bukan setelah order terkirim.

Dua mode

Mode	Cara kerja	Cocok untuk
Per Trade	Setiap order menanggung risiko penuh sebesar Risk %. Masuk tiga kali berarti tiga kali risiko	Yang jarang masuk dan ingin tiap posisi berdiri sendiri
Max Lot	Satu anggaran risiko dibagi rata sampai total volume mencapai Max lot. Masuk sedikit demi sedikit tidak menambah total risiko	Yang suka mencicil posisi atau memakai grid

PER TRADE MENUMPUK, MAX LOT TIDAK

Ini perbedaan yang paling sering disalahpahami, dan akibatnya nyata.

Dengan **Per Trade** dan Risk 1%, membuka tiga posisi berarti kamu sedang mempertaruhkan sekitar 3% — bukan 1%. Panel tidak melarangnya; ia hanya memberi setiap posisi anggaran 1% masing-masing.

Dengan **Max Lot**, satu anggaran dibagi rata. Menambah posisi memperkecil jatah risiko tiap posisi, sehingga totalnya tetap.

Kalau kamu terbiasa masuk beberapa kali dalam satu ide, atau memakai grid, mode Max Lot hampir selalu lebih tepat.

Pengaturannya

Kontrol	Artinya
Auto SL (ON/OFF)	Menyalakan mesinnya. Default OFF

Mode	Per Trade atau Max Lot
Risk %	Persentase dari balance yang boleh hilang
Max lot	Hanya dipakai di mode Max Lot: total volume tempat risiko penuh tercapai
Apply	Simpan, lalu langsung terapkan ke posisi dan pending yang sudah ada

Menjaga yang sudah ada, bukan hanya yang baru

Begitu Auto SL menyala, panel menyisir **semua posisi dan order tunggu di simbol ini** — termasuk yang kamu buka manual sebelum Auto SL dinyalakan.

- Posisi yang belum punya SL akan dipasangkan.
- Posisi yang SL-nya lebih longgar daripada anggaran risiko akan ditarik masuk.

Yang **tidak pernah** dilakukannya: melonggarkan SL yang sudah ada. Kalau kunci profit atau trailing sudah menggeser SL lebih dekat daripada anggaran risiko, Auto SL membiarkannya. Jadi fitur ini tidak akan berebut dengan tab MANAGE.

Ukuran lot yang terdaftar di **Exclude lots** dilewati sepenuhnya. Daftar itu tidak selalu kosong saat panel pertama dipakai, jadi periksa isinya di tab MANAGE — Bab 11 menjelaskannya.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Segera setelah kamu menekan Apply, posisi-posisi lama di jendela Trade MetaTrader 5 mulai menampilkan angka di kolom S/L yang tadinya kosong.

Di kartu kiri bawah grafik, baris RISK ikut berubah, dan jumlah lot yang terlindungi SL akan sama dengan TL kalau semua posisi berhasil dipasang.

Di tab POS, kotak SL berubah

Saat Auto SL menyala, kotak SL di tab POS berubah jadi label **SL AUTO** beserta jarak yang sedang berlaku, dan tidak bisa diisi manual lagi.

Ini disengaja: kalau ada dua sumber SL, salah satunya pasti diabaikan diam-diam.

Auto SL berlaku untuk semua jalur order — entry instan, pending tunggal, grid, maupun Quick Order lewat klik di grafik.

Bagaimana dengan spread?

Ini pertanyaan yang penting, dan jawabannya menentukan apakah fitur seperti ini aman dipakai.

ISTILAH BARU: ASK, BID, DAN SPREAD

Broker memberi dua harga sekaligus. **Ask** adalah harga saat kamu membeli, dan **bid** adalah harga saat kamu menjual. Selisih keduanya disebut **spread**.

Spread melebar saat pasar sepi, saat pergantian hari, dan saat berita besar keluar.

Untuk posisi beli, stop loss diukur dari harga **ask** tetapi dipicu oleh harga **bid**. Artinya SL yang jaraknya lebih rapat daripada spread sebenarnya sudah berada di dalam pasar sejak detik pertama — langsung ditolak broker, atau langsung kena.

Auto SL sudah memperhitungkan ini. Jarak minimumnya ikut menghitung:

- **spread** yang sedang berlaku,
- **stops level** — jarak minimum dari harga yang diizinkan brokermu,
- **freeze level** — jarak di mana broker menolak mengubah order,
- plus sedikit bantalan yang ikut melebar saat spread melebar.

Kalau spread terlalu lebar, order ditolak

Kalau spread sedang begitu lebar sampai SL teraman pun memakan lebih dari anggaran risikomu, panel **menolak mengirim order**nya dan memberi tahu angka sebenarnya, misalnya:

spread memaksa SL ke 4,0 pips = risiko 4,00%, target 1,00%

PENOLAKAN INI ADALAH FITUR, BUKAN KERUSAKAN

Kalau panel tetap mengirim ordernya, risiko nyatamu akan lebih besar daripada yang kamu setuju — misalnya 4% padahal targetmu 1%.

Menolak lebih baik daripada diam-diam melipatgandakan risiko yang sudah kamu setuju.

Ada tiga jalan keluar, dan semuanya sah:

- 1 **Turunkan lot.** Dengan lot lebih kecil, jarak SL yang sama memakan uang lebih sedikit.
- 2 **Naikkan Risk %.** Kalau kamu memang bersedia menanggung risiko sebesar itu.
- 3 **Tunggu spread normal kembali.** Ini yang biasanya paling bijak — spread yang melebar drastis biasanya menandakan momen yang memang tidak enak untuk masuk.

Yang perlu kamu pahami tentang batasnya

AUTO SL MENGHITUNG JARAK, BUKAN UKURAN LOT

Lot tetap sepenuhnya keputusanmu. Auto SL tidak akan pernah mengubahnya, dan tidak akan mencegahmu memakai lot yang terlalu besar untuk ukuran akunmu.

Kalau kamu memakai lot besar, Auto SL hanya akan memberimu stop loss yang **sangat rapat** — dan stop loss yang terlalu rapat akan sering kena oleh pergerakan normal.

Beberapa catatan lain:

- Perhitungannya memakai **balance akun**, jadi angkanya ikut berubah saat balance-mu berubah.
- Posisi yang sudah terbuka tetap dipasang SL walaupun jaraknya lebih lebar daripada anggaran. SL yang kelewat lebar tetap jauh lebih baik daripada tidak ada SL sama sekali.
- Default Risk % pada panel adalah **1,0**.

Dua contoh hitung

Contoh 1 — Per Trade, satu posisi. Balance \$1.000, Risk 1%, lot 0,01. Anggaran rugi \$10. Panel memasang SL pada jarak yang membuat kerugian di titik itu tepat \$10, dan menampilkannya sebagai **SL ~ 100,0 pips (\$10,00) @ 0,01 lot**.

Contoh 2 — Per Trade, tiga posisi. Pengaturan yang sama, tetapi kamu masuk tiga kali. Setiap posisi mendapat anggaran \$10 sendiri-sendiri, sehingga total yang kamu pertaruhkan adalah sekitar \$30 — yaitu 3% dari balance, bukan 1%.

Kalau kamu ingin totalnya tetap \$10 walau masuk tiga kali, itulah gunanya mode **Max Lot**.

ANGKA DI ATAS ADALAH CONTOH HITUNG, BUKAN JANJI HASIL

Contoh ini menunjukkan cara panel menghitung jarak SL. Ia tidak memperkirakan seberapa sering stop loss akan kena, dan tidak menjanjikan hasil apa pun.

Kombinasi dengan fitur lain

Auto SL dirancang supaya tidak berebut dengan fitur lain:

Fitur	Tugasnya
Auto SL	Memastikan setiap posisi punya SL sesuai anggaran risiko, tanpa pernah melonggarkan SL yang sudah lebih rapat

MANAGE	Menggeser SL ke arah untung: kunci profit dan trailing
RPE	Menutup posisi saat kerugian uang menyentuh batas, sebagai jaring terakhir
PCE	Menutup posisi saat keuntungan mencapai target

Keempatnya bisa menyala bersamaan: Auto SL hanya memperketat, trailing hanya bergerak ke arah untung, dan dua mesin penutup bekerja pada uang, bukan pada SL.


Auto SL menjawab pertanyaan "berapa yang boleh hilang **per posisi**". Ia tidak menjawab "berapa yang boleh hilang **secara keseluruhan**" — itu pertanyaan yang berbeda, dan yang menjawabnya adalah RPE di Bab 10. Memakai keduanya bukan pemborosan.

B A B 9

Profit Capture Engine

Emas bisa memunculkan keuntungan lalu menghapusnya dalam hitungan detik. Profit Capture Engine — disingkat **PCE** — adalah satpam yang siaga menekan tombol "amankan" setiap saat, jauh lebih cepat daripada tanganmu.

Intinya sederhana: begitu keuntungan mengambang mencapai target yang kamu tetapkan, posisi ditutup saat itu juga.



Gambar 8 — Mini panel PCE — saklar Capture, pilihan scope, pilihan mode, dan kolom target.

Mini panel ini untuk pengaturan cepat. Tab PCE di panel utama menyediakan pengaturan lengkap beserta tabel target per lot.

Dua tempat, satu mesin

PCE tersedia di dua tempat:

- **Mini panel PCE** — untuk pengaturan cepat.
- **Tab PCE di panel utama** — untuk pengaturan lengkap beserta tabel target per lot.

Keduanya mengatur mesin yang sama.

Pengaturannya

Kontrol	Artinya
Capture (ON/OFF)	Menyalakan atau mematikan mesin. Default OFF

Scope	Per Position menilai tiap posisi sendiri-sendiri, Basket menjumlahkan semuanya
Mode	Flash, Secure, atau Aggressive
Target \$	Besar keuntungan yang memicu penutupan
Give-back \$	Khusus Secure dan Aggressive: seberapa jauh profit boleh turun dari puncak sebelum ditutup
Aggressive %	Khusus Aggressive: berapa persen posisi ditutup langsung saat target tercapai
Apply	Simpan pengaturan

ISTILAH BARU: SCOPE, PER POSITION, DAN BASKET

Scope adalah cakupan — apa yang dihitung sebagai satu kesatuan.

Per Position menilai setiap posisi sendiri-sendiri. Kalau kamu punya tiga posisi, masing-masing dinilai terhadap targetnya sendiri.

Basket (keranjang) menjumlahkan seluruh posisi di simbol ini menjadi satu angka, lalu menilai angka gabungan itu. Kalau ada posisi rugi, kerugiannya ikut mengurangi total.

Tiga mode menangkap profit

Mode	Cara kerja	Cocok untuk
Flash	Target tercapai, tutup semua langsung. Paling cepat dan paling sederhana	Ambil untung pasti, tanpa tamak
Secure	Setelah target tercapai, profit dibiarkan berlari. Baru ditutup bila turun sejauh Give-back dari puncaknya	Ingin untung maksimal tapi tetap terkunci
Aggressive	Saat target, tutup sebagian sesuai persentase, sisanya di-trailing seperti Secure	Amankan sebagian, biarkan sisanya berlari

ISTILAH BARU: GIVE-BACK

Give-back adalah seberapa jauh keuntungan boleh turun dari titik tertingginya sebelum PCE menutup posisi.

Ini yang memungkinkan mode Secure membiarkan profit berlari tanpa harus menonton: selama harga terus naik, posisi dibiarkan; begitu turun sejauh give-back dari puncak, posisi ditutup.

Dua contoh

Contoh 1 — Flash, Per Position, Target \$10. Setiap posisi yang untungnya menyentuh \$10 langsung ditutup, sementara posisi lain tetap jalan.

Contoh 2 — Secure, Basket, Target \$50, Give-back \$5. Saat total untung tembus \$50, PCE mulai menjaga. Bila untung kemudian naik ke \$80 lalu turun ke \$75, semua ditutup di \$75.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Saat PCE menutup posisi, posisinya hilang dari jendela Trade MetaTrader 5 dan angka Balance di kartu kanan atas grafik naik sebesar keuntungan yang terealisasi.

Kalau kamu ingin memastikan PCE benar-benar aktif, periksa bahwa saklar Capture dalam keadaan ON setelah kamu menekan Apply — bukan hanya angka Target yang terisi.

Tabel target per lot

Di tab PCE panel utama ada tabel sampai **lima baris** untuk memberi target berbeda pada ukuran lot berbeda.

Gunanya sederhana: posisi berukuran kecil bisa diberi target yang kecil, sementara posisi yang jauh lebih besar diberi target yang lebih besar — tanpa kamu perlu mengubah pengaturan setiap kali ukuran lotmu berganti.

TABEL INI HANYA BERLAKU PADA SCOPE PER POSITION

Kalau kamu memakai scope Basket, tabel target per lot diabaikan — karena Basket menjumlahkan semuanya jadi satu angka, dan satu angka tidak punya ukuran lot.

Akun Cent

Isi Target dan Give-back dalam **USD** seperti biasa. Panel mengenali akun Cent dan menyesuaikan sendiri.

Target \$10 berarti \$10 sungguhan, baik di akun Standard maupun Cent. Tidak ada hitungan tambahan yang perlu kamu lakukan.

Yang perlu kamu waspadai

PCE MENUTUP POSISI SUNGGUHAN, TERMASUK YANG KAMU BUKA DI LUAR PANEL

PCE bekerja untuk **semua posisi di simbol grafik ini** — termasuk posisi yang kamu buka manual lewat jendela MetaTrader 5, di luar panel.

Kalau kamu punya posisi jangka panjang di simbol yang sama dan tidak ingin ia disentuh, daftarkan ukuran lotnya di **Exclude lots** pada tab MANAGE sebelum menyalakan Capture.

Pastikan angka Target sudah sesuai sebelum menyalakan Capture. Penutupan bersifat final.

Dua catatan teknis yang berguna:

- Saat antrean penutupan lain sedang berjalan — misalnya CLOSE ALL manual — PCE otomatis mengalah supaya tidak menutup dua kali.
- PCE hanya bekerja **selama MetaTrader 5 menyala**. Kalau komputermu mati atau koneksimu putus, PCE ikut berhenti. Inilah salah satu alasan VPS direkomendasikan.

Memilih mode untuk situasimu

Tidak ada mode yang "terbaik" — ketiganya menjawab preferensi yang berbeda:

Kalau kamu...	Pertimbangkan
Baru mulai dan ingin hasil yang mudah diprediksi	Flash . Target tercapai, tutup, selesai. Tidak ada yang perlu ditafsirkan
Sering menyesal karena menutup terlalu cepat	Secure , dengan give-back yang cukup lebar untuk menampung naik-turun normal
Ingin mengamankan sebagian tanpa keluar sepenuhnya	Aggressive , dengan persentase yang kamu tentukan sendiri

MULAI DARI FLASH

Untuk beberapa minggu pertama, mode Flash adalah pilihan yang paling mudah dievaluasi. Kamu menetapkan satu angka, dan hasilnya persis seperti yang kamu tetapkan.

Secure dan Aggressive punya perilaku yang lebih sulit ditebak sampai kamu terbiasa, karena hasil akhirnya bergantung pada seberapa jauh harga bergerak setelah target tersentuh.

Menentukan angka Target yang masuk akal

Panel tidak menyarankan satu angka tertentu, dan memang tidak seharusnya — angka yang masuk akal bergantung pada ukuran lotmu.

Cara memikirkannya: buka mini panel ASL dan lihat pratinjau jarak SL untuk lotmu saat ini. Angka dolar yang tertera di sana adalah berapa yang kamu pertaruhkan. Target profit yang jauh lebih kecil daripada angka itu berarti kamu perlu menang jauh lebih sering daripada kalah supaya hasilnya seimbang.

INI PERTIMBANGAN, BUKAN ANJURAN STRATEGI


Panduan ini tidak menyarankan rasio tertentu antara target dan risiko. Yang disarankan hanyalah kamu **mengetahui** kedua angka itu sebelum menyalakan Capture, bukan menebaknya.

PCE menjawab pertanyaan "kapan cukup untung". Ia tidak menjawab "apakah posisi ini ide yang bagus" — dan tidak akan pernah bisa. Yang dilakukannya adalah menjalankan keputusan yang sudah kamu buat, pada saat kamu mungkin sedang tidak sanggup menjalankannya sendiri.

BAB 10

Risk Protection Engine

Risk Protection Engine — disingkat **RPE** — adalah rem darurat untuk modalmu. Begitu rugi mengambang menyentuh angka yang kamu tetapkan, posisi ditutup, tanpa menunggu kamu memutuskan di saat yang justru paling sulit untuk memutuskan.



Gambar 9 — Mini panel RPE — satu saklar Protect, pilihan cakupan, dan batas kerugian dalam USD.

Max Loss ditulis sebagai angka positif, bukan negatif. Isi 50, bukan –50.

Kenapa ini berbeda dari stop loss biasa

Sekilas RPE terdengar sama dengan stop loss. Perbedaannya penting:

	Stop loss	RPE
Menempel pada	Satu posisi	Uang, bukan posisi
Dieksekusi oleh	Broker	Panel di komputermu
Bisa menjumlahkan	Tidak	Ya — seluruh posisi jadi satu keranjang
Bekerja saat MT5 tertutup	Ya	Tidak
Tetap bekerja bila SL terhapus	—	Ya

RPE menghitung **uang**, bisa menjumlahkan seluruh posisi jadi satu keranjang, dan tetap bekerja walaupun ada posisi yang stop loss-nya terlanjur terhapus.

Pengaturannya

Kontrol	Artinya
Protect (ON/OFF)	Menyalakan atau mematikan mesin. Default OFF
Scope	Per Position menilai tiap posisi sendiri, Basket menjumlahkan semua posisi di simbol ini
Max Loss \$	Batas kerugian yang memicu penutupan. Ditulis sebagai angka positif
Apply	Simpan pengaturan

Dua contoh

Contoh 1 — Per Position, Max Loss \$20. Setiap posisi yang ruginya menyentuh \$20 ditutup sendiri-sendiri. Posisi lain yang belum mencapai batas itu tetap berjalan.

Contoh 2 — Basket, Max Loss \$50. Total rugi semua posisi dijumlahkan. Begitu gabungannya menyentuh \$50, semuanya ditutup sekaligus.

BASKET MENGHITUNG UNTUNG DAN RUGI SEKALIGUS

Dalam scope Basket, posisi yang sedang untung ikut mengurangi total kerugian. Kalau satu posisi rugi \$60 sementara posisi lain untung \$20, total keranjangnya adalah rugi \$40 — belum menyentuh batas \$50.

Ini berarti RPE Basket bereaksi terhadap kondisi akunmu secara keseluruhan, bukan terhadap posisi terburuk.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Saat RPE bekerja, posisinya hilang dari jendela Trade MetaTrader 5 dan angka Balance di kartu kanan atas grafik turun sebesar kerugian yang terealisasi.

Untuk memastikan RPE aktif sebelum kamu membutuhkannya, periksa bahwa saklar Protect dalam keadaan ON setelah menekan Apply.

Konfirmasi anti-lonjakan

Spike sesaat atau spread yang melebar tiba-tiba bisa membuat kerugian terlihat jauh lebih dalam daripada sebenarnya, hanya untuk kembali normal sedetik kemudian.

Supaya tidak tertipu, RPE **menunggu sejenak dan memastikan kerugiannya benar-benar bertahan** sebelum menutup.

Ada juga **penjaga slippage** yang membatalkan penutupan bila ternyata kerugian sudah pulih saat perintah hendak dikirim.

ISTILAH BARU: SPIKE DAN SLIPPAGE

Spike adalah lonjakan harga sesaat yang langsung kembali normal. Sering terjadi saat likuiditas tipis atau berita keluar.

Slippage adalah selisih antara harga yang kamu harapkan dan harga yang benar-benar kamu dapat saat order dieksekusi. Di pasar yang bergerak cepat, harga bisa berubah dalam jeda antara perintah dikirim dan perintah diterima broker.

Kedua pengaman ini berarti RPE mungkin tidak menutup **tepat** di angka Max Loss — ia menutup segera setelah memastikan kerugian itu nyata. Di pasar yang bergerak cepat, harga bisa sudah bergerak lebih jauh saat penutupan benar-benar terjadi.

Batasnya — baca bagian ini

RPE BUKAN PENGGANTI STOP LOSS

RPE berjalan di dalam MetaTrader 5 di komputermu. Kalau koneksi terputus, kalau MT5 tertutup, atau kalau komputermu mati, **RPE ikut berhenti bekerja**.

Stop loss yang sudah terpasang tersimpan di server broker, jadi ia tetap berjaga walaupun komputermu mati.

Karena itu: tetap pasang SL pada tiap posisi. RPE adalah **jaring pengaman terakhir**, bukan lapisan pertama.

Beberapa batas lain yang perlu kamu tahu:

- RPE menutup posisi berdasarkan kerugian **mengambang**. Ia tidak bisa mencegah kerugian yang terjadi dalam satu lompatan harga yang lebih besar daripada batasmu.
- Di pasar yang bergerak sangat cepat — misalnya saat rilis data ekonomi besar — penutupan bisa terjadi pada harga yang lebih buruk daripada saat batas tersentuh.
- RPE bekerja pada semua posisi di simbol grafik ini, termasuk yang kamu buka di luar panel.

Cara memilih angka Max Loss

Anjuran resmi untuk pemula adalah scope **Basket** dengan Max Loss sebesar **2–3% dari balance**.

Cara berpikirnya: Auto SL membatasi kerugian **per posisi**. RPE membatasi kerugian **hari itu**. Kalau Auto SL kamu set di Risk 1%, maka batas keranjang 2–3% berarti kamu bersedia salah dua sampai tiga kali sebelum berhenti — dan berhenti itu dikerjakan oleh panel, bukan oleh niat baikmu.

Balance	Max Loss di 2%	Max Loss di 3%
\$500	\$10	\$15

\$1.000	\$20	\$30
\$2.000	\$40	\$60

ANGKA DI TABEL INI ADALAH ARITMETIKA SEDERHANA DARI ANJURAN 2-3%

Tabel ini hanya menghitung persentase, bukan merekomendasikan ukuran modal atau menjanjikan hasil.

Akun Cent

Isi Max Loss dalam USD seperti biasa. Panel mengenali akun Cent dan menyesuaikan sendiri.

Auto SL dan RPE menjawab pertanyaan yang berbeda

Ini alasan memakai keduanya bukan pemborosan:

Pertanyaan	Yang menjawabnya
Berapa yang boleh hilang per posisi ?	Auto SL
Berapa yang boleh hilang secara keseluruhan ?	RPE

Auto SL tidak tahu berapa banyak posisi yang sedang kamu pegang. RPE tidak tahu berapa jarak SL tiap posisi. Keduanya buta terhadap hal yang dijaga yang lain.

Momen kamu paling membutuhkan RPE adalah momen kamu paling tidak sanggup menekan tombolnya sendiri: saat kerugian sudah dalam dan setiap detik terasa seperti pasar akan berbalik. Menetapkan batasnya **sebelum** momen itu datang adalah satu-satunya cara batas itu benar-benar dihormati.

BAB 11

Trailing & Kunci Profit

Tab MANAGE adalah tempat kamu menitipkan pekerjaan yang paling sering gagal dilakukan manusia: memindahkan stop loss ke wilayah untung tepat waktu, dan tidak menggesernya kembali saat harga mulai berbalik.

Satu saklar, lalu panel yang mengurus sisanya pada posisi yang sudah kamu buka.

Gambar 10 — Tab MANAGE — saklar AUTO-MANAGE di bagian atas, tiga tombol preset, lalu deretan angka kunci profit dan trailing.

Angka-angka di bawah preset akan terisi sendiri begitu kamu menekan salah satu preset. Angka itulah pengaturan yang sesungguhnya berlaku.

AUTO-MANAGE TIDAK MEMBUKA POSISI

Perlu diluruskan sejak awal: tidak ada mesin sinyal di dalam VIRTUAL TP LITE. Yang dikerjakan AUTO-MANAGE adalah **menjaga posisi yang sudah ada** — menggeser stop loss saat profit tumbuh.

Semua entry tetap berasal dari tanganmu.

Cara memakainya

- 1 Nyalakan **AUTO-MANAGE**.
- 2 Pilih salah satu preset.
- 3 Tekan **APPLY**.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Setelah menekan preset, seluruh kolom angka di bawahnya terisi sendiri — Lock start, Lock secure, Trail start, Trail dist, Trail step, Step interval, dan SL activate.

Bacalah angka-angka itu. Angka itulah yang benar-benar berlaku, dan membacanya sekali akan memberitahumu lebih banyak daripada nama presetnya.

Kalau ingin mengatur sendiri, seluruh angkanya terbuka untuk diubah — tapi mulailah dari preset, lalu ubah **satu angka setiap kali** supaya kamu tahu efeknya.

Tiga preset

Tiga paket pengaturan siap pakai yang mengisi seluruh angka kunci profit dan trailing sekali klik:

Preset	Anjuran resmi
Conservative	Direkomendasikan untuk pemula, dipakai selama beberapa minggu pertama
Balanced	Titik awal untuk kebanyakan orang
Aggressive	Untuk yang sudah paham efek tiap angkanya

BACA ANGKANYA, BUKAN NAMANYA

Nama preset memberi kesan umum, tetapi yang menentukan perilaku panel adalah **angka yang terisi setelah kamu menekannya**.

Setelah memilih preset, lihat kolom **Lock start** dan **Trail dist**. Lock start memberitahumu berapa profit yang harus terkumpul sebelum panel mulai mengunci, dan Trail dist memberitahumu seberapa jauh SL akan mengekor di belakang harga.

Angka yang lebih kecil berarti panel bertindak lebih cepat dan lebih rapat; angka yang lebih besar berarti posisi diberi ruang lebih longgar. Membacanya sendiri membuatmu tidak perlu menebak, dan tetap benar walaupun nilai presetnya berubah di versi panel berikutnya.

Kunci profit dan trailing

Kontrol	Artinya
Lock	Memindahkan SL ke wilayah untung setelah profit mencapai ambang tertentu
Trail	Menggeser SL mengikuti harga selama posisi terus menguntungkan
Smart trail	Trailing yang menyesuaikan diri dengan volatilitas, bukan jarak tetap. Diatur lewat mini panel TRAIL
SL activate	Berapa profit yang harus terkumpul sebelum panel mulai memasang SL sama sekali

Lock start / Lock secure	Kapan mulai mengunci, dan berapa banyak profit yang diamankan
Trail start / Trail dist / Trail step	Kapan trailing mulai, seberapa jauh SL mengekor, dan sebesar apa tiap langkahnya
Step interval	Jeda antar penggeseran, supaya SL tidak digeser terlalu sering

ISTILAH BARU: KUNCI PROFIT, TRAILING, DAN BREAK-EVEN

Kunci profit berarti memindahkan stop loss ke wilayah untung, sehingga posisi tidak bisa lagi berakhir rugi.

Trailing berarti stop loss ikut bergerak mengejar harga selama posisi makin menguntungkan.

Break-even atau impas adalah titik di mana posisi tidak untung dan tidak rugi. Memindahkan SL ke break-even adalah bentuk paling dasar dari kunci profit.

TRAILING HANYA BERGERAK SATU ARAH

Trailing hanya menggeser SL **ke arah yang menguntungkan**, tidak pernah mundur. Jadi begitu profit terkunci, ia tidak akan dilepas lagi oleh fitur ini.

Ini juga berarti trailing yang terlalu rapat akan sering menutup posisimu lebih awal daripada yang kamu inginkan — bukan karena analisis kamu salah, tetapi karena naik-turun normal saja sudah cukup untuk menyentuhnya.

Distance unit: pips atau ATR

Distance unit menentukan apakah semua angka jarak dibaca sebagai **pips** atau **kelipatan ATR**.

ISTILAH BARU: ATR DAN VOLATILITAS


Volatilitas adalah seberapa liar harga bergerak.

ATR (*Average True Range*) adalah ukuran rata-rata gejolak harga belakangan ini. Kalau ATR membesar, artinya pasar sedang bergerak lebih jauh dari biasanya.

Mode ATR membuat jarak ikut **melebar saat market bergejolak dan merapat saat tenang**. Ini berguna di XAUUSD, yang volatilitasnya berubah drastis antar sesi: jarak yang pas saat sesi Asia yang tenang bisa jadi terlalu rapat saat London dan New York tumpang tindih.

Smart trailing

Trailing biasa memakai jarak tetap: SL selalu mengekor sekian pips di belakang harga. Masalahnya, jarak yang pas saat market tenang jadi terlalu rapat saat market bergejolak, dan posisi tertutup hanya karena naik-turun normal.



Gambar 11 — Mini panel TRAIL — satu saklar dan dua pilihan profil jarak.

Tulisan yang menyebut AUTO-MANAGE di bawah tombolnya bukan hiasan: smart trailing tidak bekerja sama sekali sebelum AUTO-MANAGE menyala.

Smart trailing memadukan tiga hal:

- ukuran gejolak terkini,
- titik balik terakhir yang terbentuk di grafik,
- jarak pengaman dari puncak tertinggi yang sudah dicapai.

Hasilnya, SL ikut melonggar saat market liar dan merapat saat market tenang.

Profil	Karakternya
Medium	Jarak menengah, mengikuti harga lebih rapat. Untuk posisi intraday yang tidak ditahan lama
Long	Jarak lebih longgar supaya posisi tahan terhadap koreksi. Untuk posisi yang diniatkan berjalan berhari-hari

DUA SYARAT YANG MUDAH TERLEWAT

Smart trailing hanya bekerja kalau AUTO-MANAGE di tab MANAGE sudah menyala. Menyalakan saklar di mini panel TRAIL saja tidak cukup, dan panel tidak akan mengeluh — ia hanya tidak melakukan apa-apa.

Saat smart trailing aktif, **trailing biasa dinonaktifkan otomatis** supaya keduanya tidak berebut menggeser SL yang sama. Jadi kamu memakai salah satunya, bukan keduanya.

Posisi dengan ukuran lot yang terdaftar di Exclude lots dilewati sepenuhnya.

Manual order guard

Bagian ini adalah rem untuk **tanganmu sendiri**, bukan untuk pasar.

Kamu bisa membatasi jumlah maksimum posisi BUY dan SELL, serta memberi jeda **cooldown** dalam detik antar order searah. Berlaku untuk semua jalur entry, termasuk grid dan klik di grafik.

Situasi	Yang bisa dibantu order guard
Sering menambah posisi searah saat harga bergerak melawan	Batasi Max BUY / Max SELL sesuai rencana, misalnya 3
Langsung masuk lagi setelah kena stop loss	Isi cooldown 60–300 detik supaya ada jeda untuk berpikir
Tangan terlalu cepat saat berita keluar	Cooldown pendek, 10–30 detik, cukup untuk menahan klik ganda

Cooldown dihitung terpisah untuk BUY dan SELL, dan bawaannya **mati** — isi dengan angka detik hanya kalau kamu memang ingin memasang rem untuk dirimu sendiri.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Kalau order ditolak karena rem ini, alasannya muncul di **baris status panel**, bukan sebagai kotak dialog yang menghalangi.

Ini disengaja: dialog yang muncul di tengah market yang bergerak justru berbahaya. Tetapi konsekuensinya, kamu harus tahu di mana harus melihat.

Exclude lots

Daftar ukuran lot yang ingin kamu urus sendiri. Posisi dengan lot yang terdaftar di sini akan dilewati oleh **kunci profit, trailing, dan Auto SL**.

Berguna kalau kamu punya posisi jangka panjang yang tidak boleh diganggu sementara posisi intraday tetap dijaga otomatis.

PERIKSA ISI DAFTARNYA SEBELUM KAMU MENGANDALKAN AUTO SL

Daftar ini **tidak selalu kosong saat panel pertama dipakai** — beberapa ukuran lot kecil sudah terisi di dalamnya. Kalau ukuran lot yang kamu pakai sehari-hari kebetulan ada di sana, posisimu dilewati tanpa pemberitahuan apa pun.

Buka tab **MANAGE**, lihat daftarnya, dan hapus ukuran yang tidak kamu maksudkan sebelum kamu menganggap posisimu terlindungi.

PENCOCOKANNYA BERDASARKAN UKURAN LOT, BUKAN NOMOR TIKET

Panel tidak bisa membedakan "posisi jangka panjang" dari "posisi harian" — yang ia lihat hanyalah angka lotnya.

Jadi pilih ukuran lot yang khas untuk posisi jangka panjangmu — misalnya 0,05 — dan **jangan pakai ukuran itu untuk posisi harian**. Kalau kamu memakainya untuk keduanya, posisi harianmu ikut tidak terlindungi tanpa peringatan apa pun.

AUTO-MANAGE BEKERJA PADA SEMUA POSISI DI SIMBOL INI

Termasuk posisi yang kamu buka manual di luar panel. Kalau ada posisi yang tidak ingin disentuh sama sekali, masukkan ukuran lotnya ke daftar Exclude lots sebelum menyalakan AUTO-MANAGE.

Bagaimana ia berbagi tugas dengan fitur lain

Fitur	Tugasnya
MANAGE	Menggeser SL ke arah untung: kunci profit dan trailing
Auto SL	Memastikan setiap posisi punya SL sesuai anggaran risiko, tanpa pernah melonggarkan SL yang sudah lebih rapat
RPE	Menutup posisi saat kerugian uang menyentuh batas, sebagai jaring terakhir
PCE	Menutup posisi saat keuntungan mencapai target

Keempatnya bisa menyala bersamaan tanpa berebut: Auto SL hanya memperketat, trailing hanya bergerak ke arah untung, dan dua mesin penutup bekerja pada uang, bukan pada SL.

KALAU STOP LOSS-MU BERGERAK SENDIRI

Ada tiga fitur yang boleh menyentuh SL, dan **semuanya hanya bergerak ke arah yang menguntungkanmu**: kunci profit dan trailing di tab MANAGE, smart trailing di mini panel TRAIL, serta Auto SL.

Kalau ada posisi yang tidak ingin disentuh sama sekali, daftarkan ukuran lotnya di Exclude lots.

Kalau kamu baru mulai, pakai preset Conservative selama beberapa minggu. Mengunci profit terlalu cepat itu menjengkelkan — tetapi jauh lebih murah daripada belajar dari posisi yang berbalik dari untung besar menjadi rugi.

BAB 12

Order Grid

Tab ORDER memasang **order tunggu**: satu order dengan rapi, atau sekaligus berjenjang dengan jarak yang kamu atur. Ada dua mode yang bisa ditukar lewat tombol di bagian atas — **SINGLE** dan **GRID**.

BACA PERINGATAN INI SEBELUM BAB INI

Grid memasang banyak posisi berpotensi aktif sekaligus. Kalau semuanya kena, total risikonya adalah **jumlah seluruh tingkat**, bukan satu tingkat.

Hitung dulu dengan lot terkecil, dan pertimbangkan menyalakan RPE sebagai batas kerugian keranjang sebelum memasang grid pertamamu.

Mode SINGLE

Untuk satu order tunggu. Isi harga, lot, SL, dan TP, lalu pilih jenisnya.

Harga, SL, dan TP juga bisa diatur dengan **menggeser garis di grafik** kalau kamu lebih nyaman melihat daripada mengetik.

Untuk pending satu titik yang dipasang lewat klik langsung di grafik, ada jalur yang lebih cepat: Quick Order di tab POS, yang dibahas di Bab 7.

Mode GRID

ISTILAH BARU: GRID, RUNG, DAN ANCHOR

Grid adalah deretan order tunggu pada jarak yang teratur. Alih-alih satu pending, kamu memasang banyak level sekaligus.

Rung adalah satu tingkat dalam susunan grid — seperti satu anak tangga.

Anchor adalah harga awal grid, yaitu titik tempat tangga itu mulai dihitung.

Gambar 12 — Tab ORDER dalam mode GRID — kolom Distance, Lot, Grid, dan Anchor, lalu empat tombol pemasang di bagian bawah.

Tombol Preview adalah kebiasaan yang paling layak kamu bangun sejak awal. Ia menggambar susunannya tanpa mengirim apa pun.

Kontrol	Artinya
Distance	Jarak antar rung, dalam pips atau kelipatan ATR sesuai satuan yang dipilih di tab MANAGE
Lot	Ukuran tiap rung. Semua rung memakai lot yang sama, bukan digandakan
Grid	Berapa banyak rung yang dipasang
Anchor	Opsional. Isi harga awal grid, atau biarkan 0 supaya dihitung dari harga pasar
Preview	Gambar dulu susunannya di grafik tanpa mengirim apa pun

Empat tombol di bawahnya memasang seluruh grid sekaligus sebagai **Buy Stop**, **Sell Stop**, **Buy Limit**, atau **Sell Limit**.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Setelah menekan Preview, susunan rung tergambar di grafik sebagai garis-garis berjarak sama. Tidak ada order yang terkirim, dan jumlah pending di baris status tidak berubah.

Setelah menekan salah satu tombol pemasang, garis-garis itu berubah menjadi order tunggu sungguhan, dan jumlah pending di baris status naik sebanyak jumlah rung.

Order dikirim satu per satu dengan antrean dan percobaan ulang, jadi kalau broker menolak salah satu, sisanya tetap jalan.

SELALU TEKAN PREVIEW LEBIH DULU

Melihat susunan rung tergambar di grafik sering langsung menunjukkan bahwa jaraknya terlalu rapat atau jumlahnya terlalu banyak — jauh sebelum broker mengeksekusinya.

Ini kebiasaan yang murah dan menyelamatkan.

Karakter grid yang perlu kamu sadari

- **Jarak teratur** — setiap order berjarak sama dari order sebelumnya.
- **Entry bertahap** — posisi terbuka sedikit demi sedikit saat harga bergerak ke arah grid.
- **Cocok untuk range** — paling masuk akal saat pasar bergerak bolak-balik dalam batas tertentu.
- **Berbahaya saat tren kuat** — banyak level bisa terisi beruntun dan exposure menumpuk cepat.

ISTILAH BARU: EXPOSURE DAN MARGIN CALL

Exposure adalah total ukuran posisi yang sedang kamu pegang. Makin besar exposure, makin besar pengaruh setiap pergerakan harga terhadap akunmu.

Margin call adalah peringatan — dan pada akhirnya penutupan paksa — dari broker saat modal jaminanmu menipis. Ini bukan denda, melainkan mekanisme broker melindungi dirinya sendiri, dan yang menanggung kerugiannya adalah kamu.

PERINGATAN EXPOSURE

Saat pasar **trending kuat**, grid bisa mengisi level demi level tanpa jeda. Total lot terbuka melonjak, kerugian mengambang menumpuk, dan margin call menjadi risiko nyata.

Grid bukan strategi bebas risiko. Mulai dari rung sedikit, lot kecil, dan uji di akun Cent.

Menghitung risiko grid sebelum memasang

Sebelum memasang, lakukan dua hitungan ini:

- 1 **Kalikan jumlah rung × lot per rung.** Itu total volume yang akan terbuka kalau semua rung terisi. Bandingkan dengan margin bebasmu di kartu kiri bawah grafik.
- 2 **Periksa batas order di tab MANAGE.** Grid tetap mematuhi batas jumlah order. Kalau totalnya akan melewati batas, **seluruh grid ditolak** — bukan dipasang sebagian.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Kalau grid ditolak karena batas order, alasannya muncul di baris status panel, dan tidak ada satu pun pending yang terpasang. Panel tidak memasang sebagian lalu berhenti di tengah.

Grid dan Auto SL

Kalau Auto SL menyala, setiap rung ikut dipasang SL sesuai anggaran risiko.

Untuk grid, mode **Max Lot** biasanya lebih cocok daripada Per Trade: satu anggaran risiko dibagi rata sampai total volume mencapai Max lot, jadi menambah rung tidak berarti menambah risiko total.


PER TRADE PLUS GRID ADALAH KOMBINASI YANG MAHAL

Dengan mode Per Trade dan Risk 1%, grid 5 rung yang semuanya terisi berarti kamu mempertaruhkan sekitar 5% dari balance — bukan 1%.

Kalau kamu memakai grid, ganti mode Auto SL ke Max Lot sebelum memasangnya.

Menghapus pending: mini panel DPO

Tombol hapus pending tidak lagi ada di tab ORDER — sudah dipindah ke mini panel **DPO** supaya lebih dekat dengan grafik dan bisa diakses tanpa membuka tab ORDER lebih dulu.



Gambar 13 — Mini panel DPO — saklar sapu otomatis di bagian atas, dan empat tombol hapus manual per jenis di bagian bawah.

Saklar di bagian atas bekerja tanpa kamu tekan apa pun lagi. Empat tombol di bawahnya bekerja seketika, tanpa dialog konfirmasi.

Kenapa DPO ada

Setelah menutup semua posisi, sering ada order tunggu yang masih menggantung di grafik dan terlupakan. Beberapa jam kemudian pending itu kena, dan kamu punya posisi yang tidak pernah kamu rencanakan.

Sapu otomatis

Saklar	Kapan pending disapu
Close All	Setiap kali kamu menekan tombol CLOSE ALL
Take Profit	Setiap kali tombol TAKE PROFIT selesai menutup posisi yang untung
PCE Basket	Setiap kali PCE menutup satu keranjang penuh karena targetnya tercapai

NYALAKAN SAKLAR CLOSE ALL SEJAK AWAL

Ini pengaturan yang hampir tidak punya kerugian: saat kamu memutuskan keluar dari semuanya, kamu memang hampir selalu ingin pending-nya ikut bersih.

Hapus manual per jenis

Empat tombol di bagian bawah kartu menghapus pending berdasarkan jenisnya: **Buy Stop**, **Sell Stop**, **Buy Limit**, dan **Sell Limit**.

Berguna saat kamu hanya ingin membatalkan satu sisi dari susunan grid — misalnya membuang semua Sell Stop tapi membiarkan Buy Stop tetap menunggu.

TIDAK ADA DIALOG KONFIRMASI

Penghapusan berlaku seketika pada semua order tunggu berjenis itu di simbol grafik ini. Pending di pasangan lain tidak tersentuh.

Pastikan jenis yang kamu tekan memang yang ingin dibuang.

Tiga skenario grid

Skenario A — range XAUUSD: cocok, tetap hati-hati

Emas bergerak sideways beberapa hari. Kamu pasang grid Buy Limit dengan Distance 20 pips, Lot 0,01, Grid 5.

Saat harga turun ke batas bawah range, beberapa rung terisi. Saat harga kembali ke tengah, posisi yang untung bisa ditutup lewat TAKE PROFIT atau dibiarkan diurus PCE.

Yang perlu diingat: "beberapa hari sideways" tidak menjamin hari berikutnya juga sideways. Range berakhir tanpa pemberitahuan.

Skenario B — breakout naik: grid berisiko

Emas menembus resistance dan naik tajam tanpa pullback.

Grid Buy Limit di bawah harga tidak terisi sama sekali — jadi kamu hanya kehilangan peluang, bukan uang. Tetapi kalau kamu memasang grid **Sell Stop**, rung-nya bisa ter-trigger beruntun dan kerugian mengambang menumpuk cepat.

Yang perlu diingat: inilah alasan grid jual saat uptrend kuat sangat berbahaya. Setiap rung yang terisi menambah kerugian, dan tidak ada yang menghentikannya selain stop loss atau RPE.

Skenario C — bersihkan sebelum berita

Kamu punya grid 10 rung yang masih menunggu, dan rilis data ekonomi 30 menit lagi.

Buka mini panel DPO dan hapus jenis pending itu.

Yang perlu diingat: volatilitas ekstrem bisa mengisi banyak rung sekaligus di harga yang jauh dari rencanamu. Membersihkan pending sebelum berita jauh lebih murah daripada menutup posisi sesudahnya.

Grid membuatmu memasang sepuluh keputusan dengan satu klik. Itu efisien saat keputusannya benar, dan mahal saat keputusannya salah — dan grid tidak membedakan keduanya. Kalau kamu baru mulai, tunda bab ini sampai kamu nyaman dengan Bab 7 sampai 11.

BAB 13


Alat Bantu Grafik

Mini panel **CHART** mengumpulkan seluruh alat bantu visual panel dalam satu kartu: Heiken Ashi, penanda sesi, hitung mundur candle, dan gaya warna grafik.

SEMUA YANG DIBAHAS DI BAB INI HANYA TAMPILAN

Overlay tidak mengirim order, tidak mengubah posisi, dan **tidak memberi sinyal**. Menyalakan atau mematikannya tidak pernah mempengaruhi trading yang sedang berjalan.

Tahu bahwa sesi London baru buka tidak berarti ada peluang bagus saat itu.



Gambar 14 — Mini panel CHART — setiap tombol adalah saklar: tekan untuk menyalakan, tekan lagi untuk mematikan.

Pilihanmu tersimpan, jadi tampilan grafik kembali seperti semula saat panel dijalankan lagi.

ISTILAH BARU: OVERLAY

Overlay adalah lapisan tampilan yang digambar di atas grafik. Ia menambah informasi visual tanpa mengubah data harga di baliknya.

Pintasan: tekan **0** untuk membuka atau melipat mini panel CHART.

Isi tombolnya

Tombol	Yang dilakukannya
Heiken Ashi	Mengubah candle jadi Heiken Ashi yang lebih mulus dan enak dibaca arahnya. Candle asli disembunyikan selama aktif, dan dikembalikan begitu dimatikan
Session	Menampilkan sesi yang sedang buka beserta hitung mundur menuju perubahan berikutnya. Warnanya kuning saat dua sesi tumpang tindih

Countdown	Hitung mundur menuju candle berikutnya, berubah warna saat mendekati penutupan
Style	Menerapkan gaya warna grafik bawaan panel supaya kontrasnya enak dipandang
Reset overlays	Mematikan semua overlay sekaligus dan mengembalikan tampilan candle asli
Clear my drawings	Menghapus garis dan bentuk yang kamu gambar sendiri. Objek milik panel tidak ikut terhapus

Tentang Heiken Ashi

ISTILAH BARU: HEIKEN ASHI

Heiken Ashi adalah jenis candle yang dihaluskan supaya arah tren lebih mudah dibaca. Setiap batangnya dihitung dari rata-rata beberapa harga, bukan dari harga mentah.

Heiken Ashi di panel ini memakai indikator bawaan MetaTrader 5, jadi perhitungannya sama persis dengan yang biasa kamu pakai.

Selama aktif, candle aslinya disembunyikan supaya yang terlihat benar-benar bersih seperti grafik Heiken Ashi sungguhan. Begitu dimatikan — atau saat panel dilepas dari grafik — candle asli dikembalikan seperti sedia kala.

HARGA HEIKEN ASHI BUKAN HARGA SUNGGUHAN

Heiken Ashi enak untuk membaca arah, tetapi harga yang ditampilkannya adalah hasil rata-rata.

Untuk menentukan titik entry, SL, dan TP, **tetap pakai harga asli**. Menempatkan stop loss berdasarkan batang Heiken Ashi berarti menempatkannya pada harga yang tidak pernah benar-benar terjadi.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Setelah menekan Heiken Ashi, seluruh candle di grafik berubah bentuk menjadi lebih mulus dan seragam warnanya per rangkaian.

Kalau candle grafikmu berubah bentuk tanpa kamu sadari sebabnya, kemungkinan besar tombol ini yang tertekan. Tekan sekali lagi, atau tekan Reset overlays.

Penanda sesi trading

ISTILAH BARU: SESI

Sesi adalah jam buka pusat keuangan besar dunia: Sydney, Tokyo, London, dan New York. Karakter pergerakan harga berubah cukup jelas antar sesi.

Kartu kecil di kiri bawah grafik memberi tahu pasar mana yang sedang buka dan apa yang berubah berikutnya, misalnya **LONDON + NEW YORK** dengan catatan **LDN tutup 2:59:45**. Hitung mundurnya berjalan tiap detik.

Karakter tiap sesi

Sesi	Kenapa penting
Sydney	Pembuka pekan. Volume paling tipis, pergerakan biasanya kecil dan spread relatif lebar
Tokyo	Sesi Asia. Sering bergerak dalam rentang sempit — hati-hati menganggap breakout kecil sebagai tren
London	Volume besar mulai masuk. Banyak pergerakan harian XAUUSD terbentuk di sini
New York	Rilis data ekonomi AS. Saat tumpang tindih dengan London, ini jam paling ramai sekaligus paling liar

Tumpang tindih London–New York ditandai warna kuning. Volume tinggi berarti peluang lebih banyak, tetapi juga slippage dan spread yang bisa melonjak saat berita keluar.

Jam sesinya dihitung, bukan dipatok

Jam sesi dihitung dari aturan *daylight saving* asli tiap wilayah, bukan tabel jam yang dipatok mati:

- **Eropa** bergeser antara Minggu terakhir Maret dan Minggu terakhir Oktober.
- **Amerika** bergeser antara Minggu kedua Maret dan Minggu pertama November.
- **Australia** bergeser antara Minggu pertama Oktober dan Minggu pertama April.
- **Tokyo** memang tidak pernah bergeser.

Akhir pekan juga dikenali: kartunya menulis **PASAR TUTUP** beserta hitung mundur menuju pembukaan Sydney, bukan mengaku ada sesi yang berjalan.

PAKAI PENANDA SESI UNTUK MEMILIH JAM

Kalau strategimu butuh volume, tunggu London atau tumpang tindih London–New York. Kalau kamu ingin pergerakan yang lebih tenang, sesi Tokyo biasanya lebih sempit rentangnya.

Ini juga alasan bagus untuk menyalakan Auto SL sebelum sesi ramai: saat London buka, kamu tidak akan punya waktu memikirkan jarak SL.

Kartu info akun

Kartu info akun dijelaskan lengkap di Bab 6, karena ia bagian dari antarmuka dan bukan sesuatu yang kamu nyalakan. Ringkasnya:

- **Kanan atas:** Profit, Equity, Balance, dan hitung mundur candle.
- **Kiri bawah:** FL, PL, TL, RISK, Margin, Free Margin, dan Margin Level.

Semua tampilan ini bisa dimatikan lewat tombol **Reset** di mini panel CHART kalau kamu ingin grafik yang benar-benar polos.

Tips penggunaan

- **Nyalakan yang kamu baca saja.** Overlay yang tidak pernah kamu lihat hanya memakan tempat di grafik.
- **Matikan sebelum screenshot.** Tekan Reset overlays untuk grafik bersih saat mencatat jurnal trading.
- **Clear my drawings aman dipakai.** Objek panel tidak ikut terhapus, jadi panel dan kartu info tetap utuh.
- **Perhatikan Margin Level.** Kalau warnanya berubah, kamu memegang posisi terlalu besar untuk ukuran akunmu.

Kartu di grafik membuat keputusan jadi lebih tenang karena informasinya tidak perlu dicari. Tetapi informasi bukan sinyal — dan bab ini adalah satu-satunya bab di buku ini yang isinya sepenuhnya kosmetik. Tidak ada satu tombol pun di sini yang mempengaruhi posisimu.

BAB 14

Close All & Kontrol Darurat

Ada saat-saat kamu ingin keluar dari semuanya sekarang juga: berita mendadak, koneksi yang mulai bermasalah, atau sekadar merasa sudah cukup untuk hari ini.

Bar ini **selalu tampak** di grafik supaya tidak perlu dicari-cari justru di momen kamu paling terburu-buru.



Gambar 15 — Bar CLOSE ALL — tombol merah di sebelah kiri, saklar ARM di sebelahnya.

Tombol merah tidak akan bekerja selama saklar ARM masih mati. Dua langkah ini disengaja.

CLOSE ALL dan saklar ARM

Tombol merah **tidak akan bekerja** selama saklar **ARM** di sebelahnya masih mati. Nyalakan ARM dulu, baru tombol merah mau menutup seluruh posisi di simbol ini.

- 1 Nyalakan saklar **ARM**.
- 2 Tekan tombol merah **CLOSE ALL**.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Setelah menyalakan ARM, tombol merah berubah menjadi aktif — sebelumnya ia terlihat tetapi tidak merespons.

Setelah menekan CLOSE ALL, seluruh posisi di simbol ini hilang dari jendela Trade MetaTrader 5, dan angka Profit di kartu kanan atas kembali nol.

KENAPA DUA LANGKAH

Tombol penting itu tidak boleh tertekan hanya karena klik yang meleset. Saklar ARM memaksa ada dua keputusan sadar, bukan satu gerakan tangan.

Ini bukan kerumitan yang bisa dilewati — ini pengaman yang sengaja dipasang.

TAKE PROFIT

Tombol terpisah yang selalu terlihat, berpasangan dengan bar CLOSE ALL. Ia hanya menutup posisi yang **sedang untung**, dan membiarkan posisi yang masih merugi tetap berjalan.

Berguna saat kamu ingin memanen sebagian hasil tanpa merealisasikan kerugian yang menurutmu masih punya peluang pulih.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Setelah menekan TAKE PROFIT, posisi yang tadinya hijau hilang dari jendela Trade, sementara posisi yang merah tetap ada.

Di kartu kiri bawah grafik, baris PL turun ke nol sementara baris FL tidak berubah.

TAKE PROFIT TIDAK BUTUH ARM

Berbeda dengan CLOSE ALL, tombol TAKE PROFIT bekerja langsung saat ditekan.

Alasannya masuk akal — menutup posisi yang untung jarang menjadi bencana. Tetapi tetap saja ia menutup posisi sungguhan tanpa dialog konfirmasi.

Apa yang tersentuh dan apa yang tidak

KEDUA TOMBOL BEKERJA PADA SEMUA POSISI DI SIMBOL GRAFIK INI

Termasuk posisi yang kamu buka **di luar panel**, lewat jendela MetaTrader 5 biasa.

Posisi di pasangan lain tidak tersentuh — kalau kamu memegang EURUSD di grafik lain, ia aman.

Penutupan bersifat **final dan tidak bisa dibatalkan**, dan tidak ada dialog konfirmasi.

Ini berarti kamu perlu berhati-hati kalau punya posisi jangka panjang di simbol yang sama. Daftar **Exclude lots** hanya disebutkan melewati posisi dari kunci profit, trailing, dan Auto SL — jangan menganggapnya perisai dari CLOSE ALL.

Berpasangan dengan DPO

Kalau saklar **Close All** atau **Take Profit** di mini panel DPO dinyalakan, order tunggu yang tersisa ikut tersapu setiap kali salah satu tombol ini selesai bekerja.

Jadi setelah menekannya, grafikmu benar-benar bersih — tidak ada pending yang tertinggal dan kena beberapa jam kemudian.

Hotkey darurat

Tombol	Yang dilakukannya
Ctrl + Shift + 3	Tutup semua posisi di simbol ini (ada konfirmasi)
Ctrl + Shift + 4	Tutup hanya posisi yang sedang untung
C (saat tab POS aktif)	Tutup semua posisi (ada konfirmasi)
X (saat tab POS aktif)	Tutup hanya posisi yang untung

LATIH MENEKANNYA SEBELUM KAMU MEMBUTUHKANNYA

Momen kamu paling membutuhkan tombol ini adalah momen kamu paling tidak tenang. Kalau tanganmu belum hafal letaknya, kamu akan menghabiskan detik-detik berharga mencarinya.

Latih di akun Cent: buka dua posisi kecil, lalu tutup semuanya lewat ARM dan CLOSE ALL. Ulangi sampai gerakannya otomatis.

Checklist darurat

Kalau pasar tiba-tiba bergerak keras melawanmu, urutan ini membuatmu tidak perlu berpikir:

KALAU PASAR TIBA-TIBA MELAWANMU

- ☐ Lihat **Margin Level** di kartu kiri bawah. Kalau warnanya berubah, exposure-mu terlalu besar
- ☐ Kalau kamu ingin memanen yang sudah untung dulu: tekan **TAKE PROFIT**
- ☐ Kalau kamu ingin keluar sepenuhnya: nyalakan **ARM**, lalu tekan **CLOSE ALL**
- ☐ Periksa jumlah pending di baris status — kalau masih ada, hapus lewat mini panel **DPO**
- ☐ Jangan langsung masuk lagi. Kalau kamu cenderung melakukannya, isi cooldown di tab **MANAGE**

KALAU KONEKSIMU YANG BERMASALAH

Kalau MetaTrader 5 tidak bisa terhubung ke broker, tombol CLOSE ALL tidak akan bisa menutup apa pun — perintahnya tidak sampai.

Yang tetap bekerja dalam keadaan itu hanyalah **stop loss yang sudah terpasang di server broker**. Ini alasan paling praktis kenapa Auto SL layak dinyalakan lebih dulu daripada RPE dan PCE: perlindungannya tidak bergantung pada komputermu.

Dua tombol di bab ini adalah satu-satunya bagian panel yang dirancang untuk dipakai saat kamu sedang tidak berpikir jernih. Karena itu keduanya dibuat selalu terlihat, dan salah satunya dikunci di balik saklar — supaya cepat saat kamu butuh, tetapi tidak terlalu cepat.

BAB 15

Alur Kerja Harian Pemula

Bab-bab sebelumnya menjelaskan tiap fitur satu per satu. Bab ini menyusunnya menjadi rutinitas — apa yang kamu lakukan sebelum trading, saat masuk, saat posisi berjalan, dan setelah keluar.

Kalau kamu hanya memfotokopi satu bab untuk ditempel di samping monitor, ambil bab ini.

Sebelum trading

PEMERIKSAAN SEBELUM SESI

- ☐ **Algo Trading** menyala dan berwarna hijau di MT5
- ☐ Panel tampil di grafik tanpa halaman penguncian
- ☐ Periksa masa berlaku lisensi lewat tombol **i** kalau sudah mendekati habis
- ☐ Lihat kartu penanda sesi: sesi apa yang sedang buka, dan berapa lama lagi berubah
- ☐ Lihat **Balance** dan **Free Margin** di kartu grafik — tentukan batas hari ini dari angka itu
- ☐ Pastikan **Auto SL** menyala, dan baca pratinjau jarak SL di kepala mini panel ASL
- ☐ Periksa **kolom Lot** di tab POS. Ini langkah yang paling sering dilewati dan paling mahal akibatnya

TENTUKAN BATAS KERUGIAN HARIANMU SEKARANG, BUKAN NANTI

Sebelum posisi pertama dibuka, isi Max Loss di mini panel RPE dengan angka yang kamu terima kalau hari ini berakhir buruk — anjuran resmi 2–3% dari balance.

Menetapkannya sekarang, saat kamu masih tenang, adalah satu-satunya cara batas itu benar-benar dihormati. Setelah rugi mulai dalam, angka itu selalu terasa "terlalu kecil".

Saat entry

SEBELUM MENEKAN BUY ATAU SELL

- ☐ Buka tab POS (tekan **1**)
- ☐ Periksa **ukuran lot** sekali lagi
- ☐ Kalau kamu memasang SL manual, nyalakan kotak SL. Kalau Auto SL menyala, kotaknya sudah bertuliskan SL AUTO
- ☐ Untuk masuk di harga sekarang: tekan **BUY** atau **SELL**
- ☐ Untuk masuk di harga tertentu: tekan salah satu pil **Quick Order**, lalu klik di grafik. **Esc** untuk membatalkan
- ☐ Baca **baris status** kalau order tidak muncul — alasan penolakan tertulis di sana

YANG HARUS KAMU LIHAT SETELAH ENTRY BERHASIL

Posisi baru muncul di jendela Trade MetaTrader 5. Angka Profit di kartu kanan atas mulai bergerak. Di kartu kiri bawah, baris TL bertambah, dan baris RISK menunjukkan berapa uang yang berisiko kalau SL kena.

Kalau jumlah lot terlindungi SL di baris RISK lebih kecil daripada TL, ada posisi yang belum punya stop loss. Periksa sebelum melanjutkan.

Saat posisi berjalan

Yang perlu kamu pantau hanya tiga angka, dan semuanya sudah menempel di grafik:

Angka	Letaknya	Yang ia beri tahu
Profit	Kanan atas	Untung-rugi mengambang saat ini
Baris RISK	Kiri bawah	Berapa yang hilang kalau semua SL kena, dan berapa lot yang sudah terlindungi
Margin Level	Kiri bawah	Kesehatan akun. Kalau warnanya berubah, exposure-mu terlalu besar

KEBIASAAN SAAT POSISI BERJALAN

- ☐ Jangan menggeser stop loss menjauh dari harga. Kalau kamu tergoda melakukannya, itu sinyal lotmu terlalu besar
- ☐ Biarkan mesin yang kamu nyalakan bekerja. Mematikan RPE saat rugi mendalam meniadakan gunanya
- ☐ Kalau ingin memanen sebagian: tekan **TAKE PROFIT**
- ☐ Kalau ingin keluar total: nyalakan **ARM** lalu tekan **CLOSE ALL**
- ☐ Kalau ada pending yang tidak lagi relevan, hapus lewat mini panel **DPO**

TIGA FITUR BOLEH MENGGESER SL-MU

Kalau kamu melihat stop loss bergerak sendiri, itu normal: kunci profit dan trailing di tab **MANAGE**, smart trailing di mini panel **TRAIL**, dan Auto SL semuanya boleh menyentuh SL.

Ketiganya **hanya bergerak ke arah yang menguntungkanmu** dan tidak pernah mundur. Kalau ada posisi yang tidak ingin disentuh, daftarkan ukuran lotnya di **Exclude lots**.

Setelah keluar

MENUTUP HARI

- ☐ Periksa jumlah pending di baris status. Kalau masih ada yang menggantung, putuskan: biarkan atau hapus lewat DPO
- ☐ Kalau kamu meninggalkan posisi menginap, pastikan setiap posisi punya stop loss — RPE dan PCE ikut berhenti kalau MT5 tertutup
- ☐ Catat apa yang terjadi: berapa kali masuk, berapa yang kena SL, dan apakah kamu mengikuti rencanamu sendiri
- ☐ Tekan **Reset overlays** di mini CHART kalau kamu ingin screenshot grafik yang bersih untuk jurnal

KALAU KAMU MENINGGALKAN KOMPUTER MENYALA SEMALAMAN

Trailing, PCE, dan RPE hanya bekerja **selama MetaTrader 5 menyala**. Kalau komputermu tidur, mati, atau kehilangan koneksi, ketiganya berhenti.

Yang tetap berjaga hanyalah stop loss dan take profit yang sudah terpasang di server broker.

Kalau kamu mengandalkan mesin otomatis, pertimbangkan VPS.

Rutinitas mingguan

Sekali seminggu, luangkan sepuluh menit untuk hal-hal yang tidak mendesak tetapi menumpuk kalau diabaikan:

SEKALI SEMINGGU

- ☐ Periksa sisa masa lisensi lewat tombol **i** atau di dashboard akunmu
- ☐ Tinjau apakah angka Max Loss di RPE masih sesuai dengan balance terkinimu
- ☐ Kalau balance berubah banyak, ingat bahwa Auto SL menghitung dari balance — jarak SL-nya ikut berubah
- ☐ Tinjau daftar **Exclude lots**: apakah masih ada posisi jangka panjang yang perlu dilindungi
- ☐ Tanyakan pada dirimu satu hal: apakah minggu ini kamu mengikuti batas yang kamu tetapkan sendiri

Perhatikan bahwa hampir semua isi bab ini adalah pemeriksaan, bukan tindakan. Trading yang rapi lebih banyak terdiri dari memastikan hal-hal sudah benar sebelum bergerak daripada dari bergerak itu sendiri — dan itu justru bagian yang paling mudah dilewati saat kamu sedang bersemangat.

BAB 16

Skenario Praktis

Delapan situasi yang mungkin kamu temui, dengan apa yang kamu lakukan, apa yang dilakukan panel, dan apa yang perlu kamu pertimbangkan.

SKENARIO INI MENGGAMBARAKAN CARA KERJA PANEL, BUKAN STRATEGI TRADING

Angka yang dipakai di sini adalah contoh hitung untuk menunjukkan perilaku panel. Tidak ada satu pun yang menyarankan kapan kamu harus membeli atau menjual, dan tidak ada yang memperkirakan hasil.

Skenario 1 — Hari pertama: satu posisi kecil tanpa mesin otomatis

Situasi. Panel baru aktif. Kamu belum menyalakan apa pun.

Yang kamu lakukan. Buka tab POS, turunkan lot ke 0,01, tekan BUY sekali. Amati kartu info di grafik selama beberapa menit, lalu tutup posisinya lewat jendela Trade MetaTrader 5.

Yang dilakukan panel. Mengirim order pasar saat itu juga dengan harga yang tertera di tombol, lalu menampilkan profit mengambang di baris status dan di kartu kanan atas. Tidak ada mesin yang bekerja di belakangmu — semuanya masih mati.

Yang perlu kamu perhatikan. Berapa cepat angka Profit bergerak untuk lot 0,01. Itu memberimu rasa yang benar tentang skala, dan rasa itu tidak bisa didapat dari membaca.

Pertimbangan risiko. Posisi ini belum punya stop loss. Jangan meninggalkannya.

Pelajaran. Panel tidak melakukan apa pun sampai kamu menyuruhnya.

Skenario 2 — Menyalakan Auto SL untuk pertama kali

Situasi. Kamu sudah nyaman menekan BUY dan SELL. Balance \$1.000.

Yang kamu lakukan. Buka mini panel ASL, pilih mode Per Trade, isi Risk 1%, tekan Apply.

Yang dilakukan panel. Menghitung anggaran rugi \$10, lalu menampilkan pratinjau `SL ~ 100,0 pips ($10,00) @ 0,01 lot` di kepala kartu. Panel juga menyisir posisi dan pending yang sudah ada: yang belum punya SL dipasangkan, yang SL-nya lebih longgar ditarik masuk. Di tab POS, kotak SL berubah menjadi label SL AUTO.

Yang perlu kamu perhatikan. Angka di baris RISK pada kartu kiri bawah. Jumlah lot yang terlindungi SL seharusnya kini sama dengan TL.

Pertimbangan risiko. Mode Per Trade berarti tiap posisi menanggung 1% sendiri. Tiga posisi berarti sekitar 3%.

Pelajaran. Auto SL mengubah pertanyaan dari "berapa pips" menjadi "berapa persen" — dan pertanyaan kedua jauh lebih mudah dijawab dengan benar.

Skenario 3 — Auto SL menolak ordermu

Situasi. Kamu menekan BUY, tetapi tidak ada order yang masuk. Baris status menyebut angka persen.

Yang kamu lakukan. Baca pesannya, misalnya "spread memaksa SL ke 4,0 pips = risiko 4,00%, target 1,00%".

Yang dilakukan panel. Spread sedang lebar, sehingga jarak SL teraman — yang sudah menghitung spread, stops level, dan freeze level — memakan lebih dari anggaran risikomu. Panel menolak mengirim ordernya alih-alih diam-diam melipatgandakan risiko yang kamu setuju.

Yang perlu kamu perhatikan. Angka yang disebut panel adalah risiko sesungguhnya kalau order tetap dikirim.

Pertimbangan risiko. Kamu punya tiga jalan keluar: turunkan lot, naikkan Risk %, atau tunggu spread normal kembali. Yang ketiga biasanya paling bijak — spread yang melebar drastis biasanya menandakan momen yang memang tidak enak untuk masuk.

Pelajaran. Penolakan ini adalah fitur. Ia memberitahumu sesuatu tentang kondisi pasar, bukan tentang kerusakan panel.

Skenario 4 — Mengambil untung tanpa memantau grafik

Situasi. Kamu harus meninggalkan komputer selama satu jam, dan sedang memegang beberapa posisi kecil.

Yang kamu lakukan. Buka mini panel PCE, pilih mode Flash, scope Per Position, isi Target \$10, tekan Apply. Pastikan saklar Capture menyala.

Yang dilakukan panel. Setiap posisi yang keuntungannya menyentuh \$10 langsung ditutup, sementara posisi lain tetap jalan.

Yang perlu kamu perhatikan. Saat kamu kembali, Balance sudah naik untuk setiap posisi yang tercapai targetnya, dan posisi itu hilang dari jendela Trade.

Pertimbangan risiko. PCE hanya bekerja selama MetaTrader 5 menyala. Kalau komputermu tidur, ia berhenti. PCE juga menutup posisi yang kamu buka di luar panel — kalau ada posisi yang tidak ingin disentuh, daftarkan ukuran lotnya di Exclude lots.

Pelajaran. PCE menjalankan keputusan yang sudah kamu buat, pada saat kamu tidak ada di tempat untuk menjalankannya sendiri.

Skenario 5 — Membiarkan posisi bagus berlari

Situasi. Satu posisi bergerak jauh ke arahmu, dan kamu tidak ingin menutupnya terlalu cepat.

Yang kamu lakukan. Buka mini panel PCE, pilih mode Secure, scope Basket, Target \$50, Give-back \$5, Apply.

Yang dilakukan panel. Saat total untung tembus \$50, PCE mulai menjaga. Bila untung naik ke \$80 lalu turun ke \$75, semua ditutup di \$75.

Yang perlu kamu perhatikan. Mode Secure tidak menutup di target — ia mulai menjaga di target. Hasil akhirnya bergantung pada seberapa jauh harga bergerak setelah itu.

Pertimbangan risiko. Give-back yang terlalu rapat membuat posisi tertutup oleh naik-turun normal. Give-back yang terlalu lebar berarti kamu merelakan lebih banyak sebelum penutupan terjadi.

Pelajaran. Secure menukar kepastian dengan potensi. Flash memberimu angka yang kamu tetapkan; Secure memberimu angka yang pasar tetapkan, dengan lantai.

Skenario 6 — Menetapkan batas kerugian harian

Situasi. Kamu sadar bahwa hari-hari terburukmu bukan disebabkan satu posisi, melainkan oleh terus mencoba setelah kalah beberapa kali.

Yang kamu lakukan. Buka mini panel RPE, pilih scope Basket, isi Max Loss \$20 — 2% dari balance \$1.000 — tekan Apply. Lalu isi cooldown 300 detik di tab MANAGE.

Yang dilakukan panel. Total rugi semua posisi dijumlahkan. Begitu gabungannya menyentuh \$20, semuanya ditutup sekaligus. Cooldown menolak order searah berikutnya selama lima menit, dan alasannya muncul di baris status.

Yang perlu kamu perhatikan. RPE menunggu sejenak untuk memastikan kerugiannya benar-benar bertahan sebelum menutup, jadi penutupan mungkin tidak terjadi tepat di \$20.

Pertimbangan risiko. RPE bukan pengganti stop loss. Kalau koneksimu putus, ia ikut berhenti.

Pelajaran. Batas yang ditetapkan saat tenang adalah satu-satunya batas yang akan dihormati saat tidak tenang.

Skenario 7 — Grid di pasar yang bergerak dalam range

Situasi. Emas bergerak sideways beberapa hari.

Yang kamu lakukan. Buka tab ORDER, mode GRID. Isi Distance 20 pips, Lot 0,01, Grid 5. Tekan **Preview** lebih dulu, periksa susunannya di grafik, baru tekan Buy Limit. Sebelum itu, ganti mode Auto SL ke Max Lot.

Yang dilakukan panel. Menggambar lima level di grafik saat Preview. Setelah kamu menekan tombol pemasang, order dikirim satu per satu dengan antrean dan percobaan ulang. Kalau totalnya akan melewati batas order di tab MANAGE, seluruh grid ditolak — bukan dipasang sebagian.

Yang perlu kamu perhatikan. Kalikan 5 rung $\times$ 0,01 lot = 0,05 lot total kalau semuanya terisi. Bandingkan dengan Free Margin di kartu kiri bawah.

Pertimbangan risiko. Range berakhir tanpa pemberitahuan. Kalau harga menembus dan terus berjalan, rung-mu terisi beruntun dan kerugian mengambang menumpuk cepat. RPE scope Basket adalah pasangan yang masuk akal untuk grid.

Pelajaran. Preview adalah kebiasaan termurah di seluruh panel ini.

Skenario 8 — Keluar dari semuanya saat berita mendadak

Situasi. Ada rilis data yang tidak kamu perhitungkan, dan kamu memegang beberapa posisi plus grid yang masih menunggu.

Yang kamu lakukan. Nyalakan saklar **ARM**, tekan **CLOSE ALL**. Lalu periksa jumlah pending di baris status; kalau masih ada, hapus lewat mini panel DPO.

Yang dilakukan panel. Menutup seluruh posisi di simbol ini, termasuk posisi yang kamu buka di luar panel. Kalau saklar Close All di DPO menyala, order tunggu yang tersisa ikut tersapu otomatis.

Yang perlu kamu perhatikan. Penutupan bersifat final dan tidak bisa dibatalkan. Posisi di pasangan lain tidak tersentuh.

Pertimbangan risiko. Di pasar yang bergerak sangat cepat, harga eksekusi bisa berbeda dari harga yang kamu lihat saat menekan. Kalau koneksi ke broker bermasalah, perintahnya mungkin tidak sampai sama sekali — dan yang tetap berjaga hanyalah stop loss yang sudah terpasang di server broker.

Pelajaran. Nyalakan saklar Close All di DPO sejak awal. Pending yang terlupakan setelah keluar darurat adalah cara yang tidak perlu untuk kembali masuk pasar.

Perhatikan pola yang muncul di delapan skenario ini: hampir semua yang berjalan baik adalah hasil keputusan yang dibuat **sebelum** momennya tiba — batas yang diisi saat tenang, Preview yang ditekan sebelum memasang, saklar DPO yang dinyalakan jauh hari. Panel mengeksekusi; yang menentukan hasil adalah persiapannya.

BAB 17

Pengaturan untuk Pemula

Tiga susunan pengaturan yang tersusun bertingkat. Mulai dari yang pertama, dan pindah ke berikutnya hanya setelah kamu benar-benar paham efek tiap bagiannya — bukan setelah sekian minggu, melainkan setelah kamu bisa menjelaskan sendiri apa yang dilakukan tiap pengaturan.

TIDAK ADA PENGATURAN YANG "AMAN"

Ketiga susunan di bawah mengurangi kerugian karena **kelalaian** — lupa memasang SL, terlambat menutup, menambah posisi saat panik.

Tidak satu pun yang mengurangi kerugian karena **analisis yang salah**. Tidak ada pengaturan yang membuat trading bebas risiko.

Tingkat 1 — Belajar

Untuk minggu-minggu pertama. Tujuannya bukan mencari untung, melainkan mengenali alatnya tanpa membayar mahal untuk pelajaran itu.

Pengaturan	Nilai
Jenis akun	Cent
Simbol	XAUUSD
Lot	0,01
Auto SL	ON — mode Per Trade, Risk 1%
RPE	OFF pada minggu pertama, lalu ON — scope Basket, Max Loss 2% balance
PCE	OFF
AUTO-MANAGE	OFF
Grid	Tidak dipakai
Hotkey	Boleh, tetapi hafalkan 1 , B , S saja

Cara kerjanya. Kamu masuk dan keluar sepenuhnya manual. Satu-satunya yang otomatis adalah pemasangan stop loss, dan itu justru bagian yang paling sering gagal dilakukan manusia.

Kapan kamu siap naik tingkat. Saat kamu bisa menjelaskan tanpa melihat buku: apa yang terjadi kalau Auto SL menolak ordermu, dan kenapa baris RISK bisa berbeda dari TL.

Tingkat 2 — Menengah

Setelah kamu nyaman dengan Tingkat 1. Di sini kamu mulai menyerahkan penutupan posisi kepada panel.

Pengaturan	Nilai
Jenis akun	Cent
Lot	0,01, naik perlahan hanya bila balance tumbuh
Auto SL	ON — mode Per Trade, Risk 1%
RPE	ON — scope Basket, Max Loss 2–3% balance
PCE	ON — mode Flash, scope Per Position, Target sesuai lotmu
AUTO-MANAGE	ON — preset Conservative
Smart trailing	OFF
Manual order guard	Max BUY dan Max SELL diisi, misalnya 3
Grid	Belum

Cara kerjanya. Kamu masih menentukan setiap entry, tetapi tiga hal kini dikerjakan panel: memasang SL, menutup saat target untung tercapai, dan menutup saat batas rugi keranjang tersentuh. AUTO-MANAGE menggeser SL ke wilayah untung.

Yang perlu kamu perhatikan. Setelah menekan preset Conservative, baca angka yang terisi di kolom Lock start dan Trail dist. Angka itulah yang menentukan seberapa cepat panel mulai mengunci profit — bukan nama presetnya.

Kapan kamu siap naik tingkat. Saat kamu sudah mengalami setidaknya beberapa kali PCE dan RPE bekerja, dan hasilnya tidak lagi mengejutkanmu.

Tingkat 3 — Lanjutan

Untuk yang sudah paham efek tiap angka dan ingin menyesuaikannya.

Pengaturan	Nilai
Jenis akun	Cent atau Standard, sesuai kesiapanmu
Auto SL	ON — mode Max Lot bila kamu mencecil posisi atau memakai grid
RPE	ON — scope Basket, Max Loss sesuai rencana harianmu
PCE	Flash, Secure, atau Aggressive sesuai gaya keluarmu; tabel target per lot bila ukuran lotmu bervariasi
AUTO-MANAGE	ON — preset sebagai titik awal, lalu satu angka diubah setiap kali

Smart trailing	Boleh — profil Medium untuk intraday, Long untuk posisi sehari-hari
Distance unit	Pertimbangkan mode ATR supaya jarak menyesuaikan volatilitas
Exclude lots	Periksa isi awalnya, lalu isi bila kamu memegang posisi jangka panjang
Grid	Boleh, dengan Preview wajib dan RPE menyala

Cara kerjanya. Semua mesin bekerja bersamaan tanpa berebut: Auto SL hanya memperketat, trailing hanya bergerak ke arah untung, dan dua mesin penutup bekerja pada uang, bukan pada SL.

SMART TRAILING PUNYA DUA SYARAT

Smart trailing hanya bekerja kalau **AUTO-MANAGE** sudah menyala. Dan saat smart trailing aktif, trailing biasa dinonaktifkan otomatis.

Kalau kamu menyalakan saklar di mini panel TRAIL tetapi AUTO-MANAGE masih mati, tidak ada yang terjadi — dan panel tidak akan memberitahumu.

Aturan yang berlaku di ketiga tingkat

BERLAKU DI MANA PUN KAMU BERADA

- ☐ Nyalakan pengaman **satu per satu**, dengan jarak beberapa sesi antar langkah
- ☐ Ubah **satu angka setiap kali**, supaya kamu tahu apa efeknya
- ☐ Naikkan lot hanya setelah balance tumbuh, bukan setelah beberapa kali menang
- ☐ Periksa kolom Lot sebelum setiap entry, terutama sebelum memakai hotkey
- ☐ Kalau ada posisi jangka panjang, daftarkan ukuran lotnya di Exclude lots
- ☐ Pertimbangkan VPS kalau kamu mengandalkan trailing, PCE, dan RPE

Kombinasi untuk kebutuhan tertentu

Kalau kamu punya satu kebutuhan spesifik, ini pemetaan resminya:

Tujuan	Pengaturan
Tidak pernah lupa memasang SL	Auto SL ON, mode Per Trade, Risk 1%
Membatasi kerugian satu hari	RPE ON, scope Basket, Max Loss 2–3% balance
Mengambil untung tanpa memantau terus	PCE ON, mode Flash, Target yang realistis untuk lotmu
Membiarkan posisi bagus berlari	PCE mode Secure, plus AUTO-MANAGE dengan preset Conservative

Menahan diri dari menambah posisi saat panik

Manual order guard: batas Max BUY/SELL plus cooldown

Melindungi posisi jangka panjang

Exclude lots dengan ukuran lot yang khas

Godaan terbesar setelah membaca daftar fitur adalah menyalakan semuanya sekaligus. Tahanlah. Kalau empat mesin menyala bersamaan dan sesuatu berperilaku di luar dugaanmu, kamu tidak akan tahu mesin mana penyebabnya — dan kamu akan menyimpulkan hal yang salah tentang alat yang sebenarnya bekerja dengan benar.

BAB 18

Kesalahan yang Sering Terjadi

Dua belas kesalahan yang paling sering dilakukan pengguna baru. Masing-masing ditulis dengan format yang sama: apa masalahnya, kenapa itu terjadi, dan apa solusinya.

Membaca daftar ini sekali sekarang jauh lebih murah daripada menemukannya sendiri satu per satu.

1. Mengira panel akan trading sendiri

Masalah. Panel dipasang, ditinggal semalaman, dan paginya tidak ada satu pun posisi terbuka.

Kenapa terjadi. VIRTUAL TP LITE tidak punya mesin sinyal, auto-entry, maupun mode robot. Memasanginya di grafik tidak akan menghasilkan order apa pun sampai kamu menekan tombolnya.

Solusi. Tidak ada yang perlu diperbaiki — panel bekerja sebagaimana mestinya. Yang perlu disesuaikan adalah harapanmu. Baca ulang Bab 2.

2. Menyalakan semua mesin di hari pertama

Masalah. Auto SL, PCE, RPE, dan AUTO-MANAGE dinyalakan bersamaan, lalu sesuatu berperilaku di luar dugaan dan kamu tidak tahu penyebabnya.

Kenapa terjadi. Setiap mesin bisa menutup posisi atau menggeser SL. Kalau semuanya aktif, gejalanya identik dan penyebabnya tidak.

Solusi. Nyalakan satu per satu dengan jarak beberapa sesi: Auto SL dulu, lalu RPE, lalu PCE, lalu AUTO-MANAGE.

3. Lupa mengizinkan WebRequest

Masalah. Tombol AKTIVASI ditekan berkali-kali dan tidak terjadi apa-apa.

Kenapa terjadi. MetaTrader 5 memblokir koneksi keluar secara bawaan. Tanpa izin WebRequest, panel tidak bisa menghubungi server lisensi sama sekali.

Solusi. Tools → Options → Expert Advisors → centang "Allow WebRequest for listed URL" → tambahkan `https://api.traderpemula.com`. Lihat Bab 4.

4. Salah memahami mode Per Trade

Masalah. Risk diisi 1%, tetapi setelah masuk empat kali, kerugiannya terasa jauh lebih besar daripada 1%.

Kenapa terjadi. Mode **Per Trade** memberi setiap order anggaran risiko penuh sendiri-sendiri. Empat posisi berarti sekitar empat kali risiko.

Solusi. Kalau kamu terbiasa mencencil posisi atau memakai grid, ganti ke mode **Max Lot** — satu anggaran dibagi rata sampai total volume mencapai Max lot.

5. Memakai grid dengan mode Auto SL Per Trade

Masalah. Grid 5 rung dipasang dengan Risk 1%, dan semua rung terisi. Total risiko ternyata sekitar 5%.

Kenapa terjadi. Sama seperti kesalahan nomor 4, tetapi diperbesar oleh grid yang memasang banyak order sekaligus.

Solusi. Sebelum memasang grid, ganti mode Auto SL ke **Max Lot**. Dan hitung dulu: jumlah rung $\times$ lot per rung, bandingkan dengan Free Margin.

6. Memasang grid saat pasar sedang tren kuat

Masalah. Grid dipasang melawan arah tren. Rung terisi beruntun, kerugian mengambang menumpuk cepat, dan margin menipis.

Kenapa terjadi. Grid dirancang untuk pasar yang bergerak bolak-balik dalam batas tertentu. Saat tren kuat, harga terus berjalan satu arah tanpa memberi kesempatan posisi kembali impas.

Solusi. Tekan **Preview** sebelum memasang. Nyalakan RPE scope Basket sebagai batas kerugian. Kalau tren sudah jelas kuat, jangan memasang grid melawannya.

7. Mengabaikan baris status

Masalah. Tombol BUY ditekan berkali-kali dan tidak ada order yang masuk. Kamu menyimpulkan panelnya rusak.

Kenapa terjadi. Panel sengaja tidak menampilkan kotak dialog yang menghalangi — dialog yang muncul di tengah market yang bergerak justru berbahaya. Alasan penolakan ditulis di baris status, satu baris teks yang mudah terlewat.

Solusi. Biasakan melihat baris status di bawah panel setiap kali sesuatu tidak terjadi sebagaimana kamu harapkan.

8. Menyalakan smart trailing tanpa AUTO-MANAGE

Masalah. Saklar di mini panel TRAIL dinyalakan, tetapi stop loss tidak pernah bergerak.

Kenapa terjadi. Smart trailing hanya bekerja kalau **AUTO-MANAGE** di tab **MANAGE** sudah menyala. Panel tidak mengeluh — ia hanya tidak melakukan apa-apa.

Solusi. Nyalakan AUTO-MANAGE lebih dulu, baru smart trailing.

9. Memakai ukuran lot yang sama untuk posisi harian dan jangka panjang

Masalah. Posisi jangka panjang didaftarkan di Exclude lots supaya tidak disentuh, tetapi posisi harian ikut tidak terlindungi.

Kenapa terjadi. Exclude lots mencocokkan berdasarkan **ukuran lot**, bukan nomor tiket. Panel tidak bisa membedakan niat di balik dua posisi dengan lot yang sama.

Solusi. Pilih ukuran lot yang khas untuk posisi jangka panjangmu — misalnya 0,05 — dan jangan pakai ukuran itu untuk posisi harian.

10. Mengandalkan RPE dan PCE sebagai satu-satunya pengaman

Masalah. Komputer mati atau internet putus semalam, dan paginya kerugian jauh lebih besar daripada batas yang kamu tetapkan.

Kenapa terjadi. RPE, PCE, dan trailing berjalan di dalam MetaTrader 5 di komputermu. Kalau MT5 berhenti, ketiganya ikut berhenti.

Solusi. Tetap pasang stop loss pada setiap posisi — SL tersimpan di server broker dan tetap berjaga. Kalau kamu mengandalkan mesin otomatis, pertimbangkan VPS.

11. Menaikkan lot setelah beberapa kali menang

Masalah. Lot dinaikkan karena merasa sedang "panas", lalu satu kekalahan menghapus hasil beberapa kemenangan sebelumnya.

Kenapa terjadi. Auto SL menghitung jarak SL dari persen risiko, tetapi persen itu dihitung dari balance. Menaikkan lot tidak mengubah persen risikomu — yang berubah adalah jarak SL, yang jadi jauh lebih rapat dan karena itu jauh lebih sering kena.

Solusi. Naikkan lot hanya setelah **balance** tumbuh, bukan setelah beberapa kali menang.

12. Menekan CLOSE ALL tanpa memeriksa pending

Masalah. Semua posisi ditutup, tetapi beberapa jam kemudian muncul posisi baru yang tidak pernah kamu rencanakan.

Kenapa terjadi. CLOSE ALL menutup posisi, bukan order tunggu. Pending yang masih menggantung akan kena saat harga menyentuhnya.

Solusi. Nyalakan saklar **Close All** di mini panel DPO supaya pending ikut tersapu otomatis. Atau periksa jumlah pending di baris status setelah menutup.

Ringkasan dalam satu tabel

#	Kesalahan	Perbaikan tercepat
1	Mengira panel trading sendiri	Baca ulang Bab 2
2	Menyalakan semua mesin sekaligus	Satu per satu, beri jarak beberapa sesi
3	Lupa WebRequest	Tools → Options → Expert Advisors
4	Salah paham mode Per Trade	Ganti ke Max Lot bila mencicil posisi
5	Grid dengan Per Trade	Ganti ke Max Lot sebelum memasang grid
6	Grid melawan tren kuat	Preview dulu, nyalakan RPE Basket
7	Mengabaikan baris status	Selalu baca saat sesuatu tidak terjadi
8	Smart trailing tanpa AUTO-MANAGE	Nyalakan AUTO-MANAGE lebih dulu
9	Lot sama untuk dua tujuan	Pakai ukuran lot khas untuk posisi jangka panjang
10	Hanya mengandalkan RPE dan PCE	Tetap pasang SL; pertimbangkan VPS
11	Menaikkan lot setelah menang	Naikkan hanya mengikuti pertumbuhan balance
12	CLOSE ALL tanpa memeriksa pending	Nyalakan saklar Close All di DPO

Sembilan dari dua belas kesalahan di atas bukan kesalahan teknis, melainkan kesalahan harapan: mengira panel melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya ia lakukan. Membaca ulang bab fiturnya biasanya lebih menolong daripada mengubah pengaturan.

BAB 19

Pemecahan Masalah

Bab ini disusun berdasarkan **gejala**, bukan berdasarkan nama fitur. Cari keluhan yang paling mirip dengan yang kamu alami.

TROUBLESHOOTING TEKNIS TIDAK MENGUBAH RISIKO TRADING

Memperbaiki masalah teknis membuat panel bekerja sebagaimana mestinya. Ia tidak membuat trading jadi lebih aman — kerugian modal tetap mungkin terjadi.

Panel tidak muncul di grafik

Kemungkinan	Yang perlu dilakukan
Berkas belum ada di folder yang benar	Ulangi File → Open Data Folder → MQL5 → Experts, lalu klik kanan Expert Advisors → Refresh di Navigator
Panel ditutup dengan tombol X	Tombol X membersihkan seluruh tampilan panel. Muat ulang panel: hapus lalu pasang lagi dari Navigator, atau ganti timeframe grafik
Panel sedang dikecilkan	Cari batang judulnya, lalu tekan tombol minus untuk membentangkannya kembali
Panel sempat dihapus lalu dipasang lagi	Perlu aktivasi ulang dengan license key

Aktivasi lisensi gagal

Periksa berurutan:

- 1 Izinkan WebRequest.** Tools → Options → Expert Advisors → centang "Allow WebRequest for listed URL" → tambahkan `https://api.traderpemula.com`. Tanpa ini, tombol AKTIVASI tidak bisa terhubung ke server lisensi sama sekali.
- 2 Salin ulang license key** dari dashboard → menu "Lisensi kamu". Pastikan lisensimu sudah aktif setelah pembayaran diverifikasi.
- 3 Periksa spasi tambahan** di awal atau akhir key saat menempel.
- 4 Periksa masa berlaku.** Kalau sudah lewat, hubungi Admin traderpemula.com untuk perpanjangan.

YANG HARUS KAMU LIHAT

Kalau aktivasinya berhasil, halaman penguncian hilang dan seluruh tab panel langsung bisa ditekan. Kalau yang muncul tetap pesan galat, cocokkan bunyinya dengan tabel di bawah — pesannya menunjukkan langkah mana yang belum beres.

Pesan yang muncul	Artinya
"License key tidak valid" atau "kadaluarsa"	Key salah atau sudah lewat masa berlaku. Salin ulang dari dashboard; kalau tetap gagal, hubungi Admin

"Lisensi sudah habis"	Perpanjang ke Admin. Setelah diperpanjang, key aktif kembali di dashboard
"Trial sudah digunakan"	Akunmu pernah memakai jatah Free Trial. Trial berlaku satu kali per pengguna
Tidak ada respons sama sekali	Hampir selalu WebRequest yang belum diizinkan. Lihat langkah 1

Apakah perlu aktivasi ulang setiap hari? Tidak. Setelah aktif, lisensi tetap tersimpan walaupun MT5 ditutup atau komputer di-restart.

Saya tekan BUY tapi tidak ada order yang masuk

Baca baris status di bagian bawah panel — alasannya selalu tertulis di sana.

Penyebab	Yang perlu dilakukan
Algo Trading tidak aktif	Nyalakan tombolnya di MT5 sampai hijau
Lisensi belum aktif	Selesaikan aktivasi lebih dulu — semua tombol trading terkunci sebelum itu
Batas jumlah posisi sudah penuh	Naikkan Max BUY / Max SELL di tab MANAGE, atau tutup sebagian posisi
Cooldown belum selesai	Tunggu, atau kosongkan cooldown di tab MANAGE bila kamu tidak menginginkannya
Lot di luar batas broker	Sesuaikan ukuran lot dengan batas minimum/maksimum simbol
Auto SL menolak karena risiko melebihi target	Lihat bagian berikutnya

Auto SL menolak order dan menyebut angka persen

Itu perilaku yang disengaja. Saat spread sedang lebar, jarak SL teraman bisa lebih jauh daripada anggaran risikomu. Kalau panel tetap mengirim ordernya, risiko nyatamu akan lebih besar daripada yang kamu setuju — misalnya 4% padahal targetmu 1%.

Tiga jalan keluar, semuanya sah:

- 1 Turunkan lot.** Dengan lot lebih kecil, jarak SL yang sama memakan uang lebih sedikit.
- 2 Naikkan Risk %.** Kalau kamu memang bersedia menanggung risiko sebesar itu.
- 3 Tunggu spread normal kembali.** Biasanya paling bijak — spread yang melebar drastis biasanya menandakan momen yang memang tidak enak untuk masuk.

Kotak SL tidak bisa diisi, isinya "SL AUTO"

Berarti **Auto SL sedang menyala**. Ini disengaja: kalau ada dua sumber SL, salah satunya pasti diabaikan diam-diam.

Matikan Auto SL di mini panel ASL kalau kamu ingin kembali mengisi SL manual.

Kalau label SL AUTO berwarna **kuning**, artinya jarak SL sempat dilebarkan karena batas minimum broker atau spread yang melebar. Itu pemberitahuan, bukan galat.

Stop loss saya digeser sendiri

Ada tiga fitur yang boleh menyentuh SL, dan semuanya **hanya bergerak ke arah yang menguntungkanmu**:

Fitur	Yang dilakukannya
Kunci profit & trailing di tab MANAGE	Menggeser SL ke wilayah untung
Smart trailing di mini panel TRAIL	Sama, tetapi jaraknya menyesuaikan volatilitas
Auto SL	Memasang SL yang belum ada, atau menarik masuk SL yang lebih longgar dari anggaran risiko

Auto SL **tidak pernah melonggarkan** SL yang sudah lebih rapat.

Kalau ada posisi yang tidak ingin disentuh sama sekali, daftarkan ukuran lotnya di **Exclude lots**.

Posisi saya tertutup sendiri

Periksa mesin mana yang sedang menyala:

Mesin	Kapan ia menutup
PCE	Saat keuntungan mencapai Target
RPE	Saat kerugian menyentuh Max Loss
Stop loss atau take profit biasa	Dieksekusi langsung oleh broker
CLOSE ALL atau TAKE PROFIT	Kalau kamu atau hotkey menekannya

Ingat bahwa PCE dan RPE bekerja pada **semua posisi di simbol grafik ini**, termasuk posisi yang kamu buka di luar panel.

Stop loss tidak pernah dipasang padahal AUTO-MANAGE menyala

Kemungkinan	Yang perlu dilakukan
Profitnya belum mencapai SL activate	AUTO-MANAGE baru memasang SL setelah profit terkumpul sebesar angka itu. Periksa nilainya di tab MANAGE
Ukuran lot posisi terdaftar di Exclude lots	Posisi dengan lot itu memang dilewati sepenuhnya
Yang kamu inginkan sebenarnya Auto SL	AUTO-MANAGE menggeser SL ke arah untung; Auto SL yang memastikan setiap posisi punya SL sejak awal. Keduanya berbeda

Smart trailing tidak bekerja

Kemungkinan	Yang perlu dilakukan
AUTO-MANAGE masih mati	Smart trailing hanya bekerja kalau AUTO-MANAGE di tab MANAGE sudah menyala
Ukuran lot terdaftar di Exclude lots	Posisi itu dilewati sepenuhnya
Kamu mengharapkan trailing biasa juga bekerja	Saat smart trailing aktif, trailing biasa dinonaktifkan otomatis

PCE atau RPE tidak menutup posisi

Kemungkinan	Yang perlu dilakukan
Saklarnya masih OFF	Capture dan Protect keduanya default OFF. Mengisi angka Target atau Max Loss saja tidak menyalakannya
Kamu belum menekan Apply	Pengaturan baru berlaku setelah Apply
Scope-nya tidak sesuai harapan	Per Position menilai tiap posisi sendiri; Basket menjumlahkan semuanya. Dalam Basket, posisi yang untung mengurangi total rugi
Tabel target per lot dipakai dengan scope Basket	Tabel itu hanya berlaku pada scope Per Position
MetaTrader 5 sempat tertutup	PCE dan RPE hanya bekerja selama MT5 menyala
RPE sedang menunggu konfirmasi anti-lonjakan	RPE memastikan kerugian benar-benar bertahan sebelum menutup, jadi ia tidak menutup tepat di angka batas

Grid ditolak seluruhnya

Grid tetap mematuhi batas jumlah order di tab MANAGE. Kalau totalnya akan melewati batas, **seluruh grid ditolak** — bukan dipasang sebagian. Alasannya muncul di baris status.

Naikkan batas Max BUY / Max SELL di tab MANAGE, atau kurangi jumlah rung.

Candle di grafik saya berubah bentuk

Kemungkinan besar **Heiken Ashi** sedang aktif di mini panel CHART. Selama aktif, candle asli disembunyikan.

Tekan tombolnya sekali lagi — atau tekan **Reset overlays** — untuk mengembalikan tampilan semula.

Overlay dan gambar saya hilang

Clear my drawings menghapus garis dan bentuk yang kamu gambar sendiri. Objek milik panel tidak ikut terhapus, jadi panel dan kartu info tetap utuh.

Penghapusan gambar tidak bisa dibatalkan dari panel.

Saya pakai akun Cent — apa pengaturannya beda?

Tidak. Masukkan nilai uang dalam **USD** seperti biasa; panel mengenali akun Cent dan menyesuaikan sendiri. Target \$10 berarti \$10 sungguhan, baik di akun Standard maupun Cent.

Bisa dipakai di pasangan selain XAUUSD?

Bisa. Semua fitur bekerja per simbol grafik tempat panel dipasang. Produk ini dioptimalkan untuk karakter XAUUSD yang bergerak cepat, tetapi tidak ada yang mengunci panel hanya ke emas.

Perlu diingat: pengaturan jarak dan target yang pas untuk emas hampir pasti tidak pas untuk pasangan lain.

Koneksi terputus atau komputer mati

Yang tetap bekerja	Yang berhenti
Stop loss dan take profit yang sudah terpasang — keduanya tersimpan di server broker	Trailing dan kunci profit

Order tunggu yang sudah terpasang

PCE

RPE

Ini alasan paling praktis kenapa Auto SL layak dinyalakan lebih dulu daripada RPE dan PCE: perlindungannya tidak bergantung pada komputermu.

Kalau kamu mengandalkan mesin otomatis, pertimbangkan VPS.

Kalau masalahmu tidak ada di sini

Panduan ini hanya mencakup perilaku yang terdokumentasi resmi. Untuk kendala di luar itu — termasuk pesan galat dari broker, masalah koneksi MetaTrader, dan hal-hal yang tidak berubah setelah kamu mencoba langkah di atas — hubungi **Admin traderpemula.com** melalui halaman kontak.

Saat menghubungi, sertakan: versi panel dari halaman ABOUT, nama brokermu, jenis akun, dan teks persis yang muncul di baris status panel.

Sebelum menyimpulkan ada yang rusak, periksa tiga hal ini berurutan: Algo Trading hijau, lisensi aktif, dan baris status di bawah panel. Tiga pemeriksaan itu menjelaskan mayoritas keluhan di seluruh bab ini.

BAB 20

Tanya Jawab

Sembilan belas pertanyaan yang paling sering diajukan, dengan jawaban langsung.

Tentang cara kerja produk

Apakah panel ini bisa trading sendiri tanpa saya?

Tidak, dan itu memang disengaja. VIRTUAL TP LITE tidak punya mesin sinyal dan tidak akan pernah membuka posisi atas inisiatifnya sendiri. Setiap order berasal dari tanganmu — lewat panel, lewat grid, atau lewat klik di grafik.

Yang dikerjakan panel adalah menjaga posisi yang **sudah** kamu buka: memasang stop loss, menggeser SL saat profit tumbuh, dan menutup saat target atau batas rugi tersentuh.

Apakah pakai panel ini pasti profit?

Tidak. Tidak ada alat trading yang selalu menang. Panel ini mempercepat eksekusi dan menegaskan pengaman yang sering kamu lupakan, tetapi keputusan kapan masuk dan ke arah mana tetap milikmu.

Hasil bergantung pada kondisi pasar, pengaturan, modal, dan disiplinmu.

Apakah ada garansi profit?

Tidak — dan jangan percaya pihak mana pun yang menjanjikan profit pasti. Panel ini alat bantu; hasil akhir tetap tanggung jawabmu.

Apakah ini martingale?

Bukan. Tidak ada penggandaan ukuran lot saat rugi. Ukuran lot selalu angka yang kamu isi sendiri, dan panel tidak pernah mengubahnya.

Apakah ini scam?

Bukan. Ini alat bantu trading berlisensi resmi — bukan skema "profit pasti" atau money game. Tidak ada janji profit di mana pun dalam produk ini.

Tentang pemakaian

Saya pemula total, apakah cocok?

Bisa. Mulai dari akun Cent (uang nyata bernominal kecil, risiko rendah), pakai lot terkecil, nyalakan Auto SL di Risk 1%, lalu pilih preset Conservative di tab MANAGE.

Panduan ini memandu langkah demi langkah tanpa perlu paham pemrograman.

Apa itu Auto SL, dan apakah wajib dinyalakan?

Auto SL menghitung jarak stop loss dari persen risiko yang kamu tentukan, bukan dari tebakan pips. Isi Risk 1%, dan panel menghitung di mana SL harus berdiri supaya kerugiannya pas 1% dari balance.

Tidak wajib — defaultnya mati dan kamu tetap bisa mengisi SL manual. Tetapi kalau dinyalakan, semua posisi dan order tunggu di simbol itu dijaga ketat, termasuk yang kamu buka sebelum Auto SL diaktifkan.

Apakah ada masa uji coba gratis?

Ada — **Free Trial 30 hari**, yang kamu ambil sendiri di dashboard tanpa menunggu Admin. Masuk ke tab Lisensi → sub-tab "Beli lisensi" → tekan **Mulai Free Trial**.

Fiturnya sama persis dengan paket berbayar, bebas broker dan akun. Berlaku satu kali per pengguna, dan berhenti sendiri saat masanya habis — tanpa tagihan dan tanpa berubah otomatis jadi paket berbayar.

Perhatikan waktunya: 30 hari dihitung sejak trial diambil di dashboard, bukan sejak panel dipasang di MT5.

Bisa dipakai di pasangan selain XAUUSD?

Bisa, tetapi panel ini dirancang utamanya untuk emas (XAUUSD). Karakter pasangan lain berbeda, jadi uji dulu di akun Cent sebelum dipakai serius. Pengaturan jarak dan target yang pas untuk emas hampir pasti tidak pas untuk pasangan lain.

Apakah jalan di MetaTrader 4?

Tidak. Panel ini khusus **MetaTrader 5**. Pastikan kamu memakai MT5 dari broker pilihanmu.

Saya pakai akun Cent — apa pengaturannya beda?

Tidak. Masukkan nilai uang dalam USD seperti biasa; panel mengenali akun Cent dan menyesuaikan sendiri. Target \$10 berarti \$10 sungguhan di kedua jenis akun.

Akun Cent justru disarankan untuk memulai — uang nyata dengan risiko nominal kecil.

Tentang lisensi dan broker

Bisa pakai broker apa saja?

Ya, semua broker MetaTrader 5 didukung. Aktivasi cukup dengan license key dari dashboard; kamu tidak perlu mengirim nomor akun atau mendaftar lewat broker atau tautan tertentu.

Saya sudah punya akun broker sebelumnya, apakah bisa dipakai?

Bisa. Panel berjalan di broker dan akun apa saja. Aktivasi cukup pakai license key, tanpa kirim nomor akun.

Bagaimana kalau lisensi habis?

Hubungi Admin untuk memperpanjang lisensi lewat halaman kontak. Setelah diperpanjang, license key kamu aktif kembali di dashboard dan tinggal dimasukkan ulang ke panel.

Apakah perlu aktivasi ulang setiap hari?

Tidak. Setelah aktif, lisensi tetap tersimpan walaupun MT5 ditutup atau komputer di-restart. Aktivasi ulang hanya perlu bila panel pernah dihapus dari grafik lalu dipasang lagi.

Apakah saya dapat update?

Ya. Setiap perbaikan bug, peningkatan stabilitas, dan fitur baru didapat gratis selama lisensimu masih aktif. Pembeli paket Lifetime mendapat semua update masa depan tanpa biaya tambahan.

Tentang teknis

Apakah butuh VPS?

Sangat direkomendasikan kalau kamu memakai penjaga posisi otomatis seperti trailing, PCE, dan RPE. Mesin-mesin itu hanya bekerja selama MT5 menyala, jadi VPS membuatnya tetap berjaga walaupun laptopmu mati atau internetmu putus.

Kalau kamu hanya memakai panel sebagai tombol entry cepat dan mengandalkan stop loss biasa, VPS tidak wajib — SL tersimpan di server broker dan tetap bekerja tanpanya.

Kenapa tombol AKTIVASI saya tidak merespons?

Hampir selalu karena WebRequest belum diizinkan. Panel memverifikasi lisensi ke `https://api.traderpemula.com`, dan MetaTrader 5 memblokir koneksi keluar itu secara bawaan.

Buka Tools → Options → Expert Advisors → centang "Allow WebRequest for listed URL" → tambahkan alamat tersebut. Lihat Bab 4.

Apa itu Command Dock, dan haruskah saya memakainya?

Command Dock adalah tata letak alternatif: satu batang tombol ringkas di sudut grafik dengan laci yang terbuka saat dibutuhkan. Dirancang untuk layar sempit.

Statusnya masih **pratinjau dan mati secara bawaan**. Dock menggantikan panel bertab, jadi kamu memakai salah satunya. Saran resminya: pakai panel bertab dulu sampai kamu hafal letak tiap fitur.

Kalau pertanyaanmu tidak ada di sini, kemungkinan besar jawabannya ada di Bab 19 — yang disusun berdasarkan gejala, bukan berdasarkan topik. Untuk hal di luar keduanya, hubungi Admin traderpemula.com.

BAB 21

Praktik Terbaik

Ringkasan kebiasaan yang layak dibangun dan kebiasaan yang layak dihindari. Semuanya sudah dijelaskan alasannya di bab-bab sebelumnya; di sini ia dikumpulkan supaya bisa dibaca sekali jalan.

LAKUKAN

Sebelum kamu mulai

- **Mulai dari akun Cent.** Uang nyata dengan risiko nominal kecil mengajarkan hal yang tidak bisa diajarkan akun demo: bagaimana rasanya saat posisi bergerak melawanmu.
- **Mulai dari lot terkecil.** Kamu selalu bisa menaikkannya nanti. Kamu tidak selalu bisa mengembalikan modal yang habis karena memulai terlalu besar.
- **Selesaikan Bab 4 sampai tuntas**, termasuk langkah WebRequest, sebelum mencoba aktivasi.
- **Geser panel keluar dari area harga** satu kali di awal. Posisinya diingat.

Saat mengatur panel

- **Nyalakan pengaman satu per satu**, dengan jarak beberapa sesi antar langkah. Auto SL dulu, lalu RPE, lalu PCE, lalu AUTO-MANAGE.
- **Ubah satu angka setiap kali**, supaya kamu tahu apa efeknya.
- **Baca angka yang terisi setelah menekan preset.** Angka itulah yang berlaku, bukan nama presetnya.
- **Periksa pratinjau jarak SL** di kepala mini panel ASL sebelum entry berikutnya.
- **Ganti mode Auto SL ke Max Lot** kalau kamu mencicil posisi atau memakai grid.
- **Isi Max Loss di RPE sebelum posisi pertama dibuka**, bukan setelah rugi mulai dalam.

Saat trading

- **Periksa kolom Lot sebelum setiap entry.** Ini langkah yang paling sering dilewati dan paling mahal akibatnya.
- **Baca baris status** setiap kali sesuatu tidak terjadi sebagaimana kamu harapkan.
- **Tekan Preview** sebelum memasang grid, selalu.
- **Perhatikan baris RISK.** Kalau jumlah lot terlindungi SL lebih kecil daripada TL, ada posisi yang belum aman.
- **Perhatikan Margin Level.** Kalau warnanya berubah, exposure-mu terlalu besar.
- **Pakai penanda sesi untuk memilih jam**, terutama kalau strategimu butuh volume.

Setelah trading

- **Periksa pending yang tersisa** setelah menutup posisi, atau nyalakan sapu otomatis di mini panel DPO.
- **Pastikan setiap posisi mengingap punya stop loss.** RPE dan PCE berhenti kalau MT5 tertutup; SL di server broker tidak.

- **Tinjau ulang Max Loss** kalau balance-mu berubah banyak.

JANGAN

Tentang harapan

- **Jangan mengharapkan panel membuka posisi sendiri.** Tidak ada mesin sinyal di dalamnya, dan tidak akan pernah ada di versi LITE.
- **Jangan percaya pihak mana pun yang menjanjikan profit pasti,** termasuk kalau janji itu mengatasnamakan produk ini.
- **Jangan menganggap overlay sebagai sinyal.** Tahu bahwa sesi London baru buka tidak berarti ada peluang bagus saat itu.

Tentang pengaturan

- **Jangan menyalakan semua mesin di hari pertama.** Kalau empat mesin aktif dan sesuatu berperilaku aneh, kamu tidak akan tahu mesin mana penyebabnya.
- **Jangan memakai mode Per Trade bersama grid.** Lima rung berarti sekitar lima kali risiko.
- **Jangan memakai ukuran lot yang sama** untuk posisi jangka panjang dan posisi harian kalau kamu mengandalkan Exclude lots.
- **Jangan menyalakan smart trailing tanpa AUTO-MANAGE.** Ia tidak akan bekerja, dan panel tidak akan memberitahumu.

Tentang eksekusi

- **Jangan menekan tombol sebelum memeriksa lot.** Tidak ada dialog konfirmasi yang akan menyelamatkanmu.
- **Jangan memakai hotkey sebelum hafal di akun Cent.** **B** sama persis dengan menekan BUY.
- **Jangan menggeser stop loss menjauh dari harga.** Kalau kamu tergoda melakukannya, itu tanda lotmu terlalu besar untuk kenyamananmu.
- **Jangan mematikan RPE saat kerugian sedang dalam.** Itu meniadakan seluruh gunanya.
- **Jangan memasang grid melawan tren yang jelas kuat.**

Tentang ukuran posisi

- **Jangan menaikkan lot setelah beberapa kali menang.** Naikkan hanya setelah balance tumbuh.
- **Jangan memakai lot yang membuatmu tidak bisa tidur.** Ukuran posisi yang benar adalah ukuran yang membuatmu tetap bisa berpikir jernih saat posisi bergerak melawan.
- **Jangan *all-in*.** Tidak ada pengaturan panel yang bisa menyelamatkan akun yang dipertaruhkan sekaligus.

Lima kebiasaan yang paling berpengaruh

Kalau daftar di atas terasa terlalu panjang, ini lima yang paling berpengaruh:

LIMA KEBIASAAN INTI

- ☐ Nyalakan **Auto SL** dan biarkan menyala. Ini menutup celah paling mahal
- ☐ **Periksa lot** sebelum setiap entry
- ☐ **Baca baris status** saat sesuatu tidak sesuai harapan
- ☐ Isi **Max Loss di RPE** sebelum posisi pertama hari itu dibuka
- ☐ Nyalakan pengaman **satu per satu**, tidak pernah sekaligus

Panel ini memperbaiki kecepatan dan kedisiplinan eksekusimu — dua hal yang nyata dan berharga. Ia tidak memperbaiki kualitas analisismu, dan tidak berpura-pura bisa. Kalau kamu menghabiskan waktu belajar hanya untuk salah satunya, pilih yang tidak bisa dibantu panel.

BAB 22

Pernyataan Risiko

Bagian ini adalah bagian terpenting dari seluruh buku ini. Bacalah sepenuhnya sebelum memakai VIRTUAL TP LITE dengan uang sungguhan.

Trading berisiko rugi

Trading emas (XAUUSD) dan forex mengandung risiko kerugian yang nyata. Harga bisa bergerak cepat, jauh, dan ke arah yang berlawanan dengan perkiraan siapa pun, termasuk perkiraan yang disusun dengan hati-hati.

Kamu bisa kehilangan sebagian atau seluruh modal yang kamu tempatkan. Jangan pernah menempatkan uang yang kamu butuhkan untuk kebutuhan hidup, cicilan, biaya pendidikan, atau dana darurat.

Produk ini adalah alat bantu, bukan jaminan

VIRTUAL TP LITE adalah alat bantu eksekusi dan pengelolaan posisi. Ia:

- **bukan** penasihat keuangan,
- **bukan** penyedia sinyal trading,
- **bukan** sistem yang menjamin keuntungan,
- **bukan** pengganti pemahaman dan pengambilan keputusanmu sendiri.

Tidak ada alat trading yang selalu menang. Panel ini tidak pernah menjanjikan profit, dan tidak ada pengaturan di dalamnya yang membuat trading bebas risiko.

Semua keputusan tetap milikmu

Panel ini tidak membuka posisi sendiri. Setiap order berasal dari tindakanmu, dan setiap konsekuensinya menjadi tanggung jawabmu.

Kamu yang menentukan arah, ukuran lot, persen risiko, target keuntungan, dan batas kerugian. Panel hanya menyalakan angka yang kamu tetapkan.

Batas dari fitur otomatis

Fitur otomatis di dalam panel mengurangi kerugian karena **kelalaian** — lupa memasang stop loss, terlambat mengamankan profit, menambah posisi saat panik. Fitur itu **tidak** mengurangi kerugian karena analisis yang salah.

Selain itu, ada batas teknis yang perlu kamu pahami:

- **Trailing, PCE, dan RPE hanya bekerja selama MetaTrader 5 menyala.** Kalau komputermu mati, tidur, atau kehilangan koneksi, ketiganya berhenti bekerja.

- **RPE bukan pengganti stop loss.** Stop loss yang sudah terpasang tersimpan di server broker dan tetap berjaga; RPE tidak.
- **RPE menutup berdasarkan kerugian mengambang,** dan menunggu konfirmasi anti-lonjakan sebelum bertindak. Penutupan mungkin tidak terjadi tepat di angka batas yang kamu tetapkan.
- **Di pasar yang bergerak sangat cepat,** harga eksekusi bisa berbeda dari harga yang kamu lihat saat memberi perintah.
- **Auto SL menghitung jarak stop loss, bukan ukuran lot.** Ia tidak akan mencegahmu memakai lot yang terlalu besar untuk ukuran akunmu.

Risiko khusus grid

Grid memasang banyak posisi berpotensi aktif sekaligus. Kalau semuanya kena, total risikonya adalah **jumlah seluruh tingkat**, bukan satu tingkat.

Saat pasar bergerak dalam tren kuat, grid bisa mengisi level demi level tanpa jeda. Total lot terbuka melonjak, kerugian mengambang menumpuk, dan margin call menjadi risiko nyata.

Grid bukan strategi bebas risiko.

Risiko yang berasal dari kecepatan

Panel ini membuat tanganmu lebih cepat — termasuk saat kamu sedang salah. Kecepatan itu netral: ia mempercepat keputusan bagus dan keputusan buruk dengan sama baiknya.

Tombol BUY dan SELL mengirim order sungguhan tanpa dialog konfirmasi. Tombol CLOSE ALL dan TAKE PROFIT menutup posisi sungguhan, dan penutupan itu final serta tidak bisa dibatalkan. Hotkey melakukan hal yang sama persis dengan menekan tombolnya.

Pahami risiko dan disiplin ukuran lot lebih dulu, sebelum memanfaatkan kecepatannya.

Kinerja masa lalu

Panduan ini tidak memuat data kinerja, statistik hasil, atau contoh hasil trading — dan itu disengaja.

Kinerja masa lalu, milik siapa pun, tidak menjamin hasil di masa depan. Angka mana pun yang muncul di buku ini adalah **contoh hitung** yang menunjukkan cara panel menghitung sesuatu, bukan perkiraan hasil.

Waspada terhadap janji profit

Jangan percaya pihak mana pun yang menjanjikan profit pasti, termasuk bila janji itu mengatasnamakan produk ini. Produk resmi tidak pernah menjanjikan profit, dan tidak ada satu kalimat pun di seluruh buku ini yang menjanjikannya.

Anjuran sebelum memakai uang sungguhan

SEBELUM MENAMBAH MODAL

- ☐ Uji di **akun Cent** dengan lot terkecil selama beberapa minggu
- ☐ Pastikan kamu bisa menjelaskan sendiri apa yang dilakukan setiap mesin yang kamu nyalakan
- ☐ Tetapkan batas kerugian harianmu, dan hormati batas itu
- ☐ Pastikan modal yang kamu tempatkan adalah modal yang siap kamu kehilangan
- ☐ Pahami bahwa hasil trading bergantung pada kondisi pasar dan disiplinmu, bukan pada alatnya

RINGKASAN

VIRTUAL TP LITE membantu kamu mengeksekusi lebih cepat dan menegakkan pengaman yang sering terlupakan. Ia tidak menghilangkan risiko, tidak menjamin keuntungan, dan tidak menggantikan penilaianmu sendiri.

Semua trading berisiko rugi. Gunakan dengan sadar.

Kalau ada satu hal dari bab ini yang layak kamu ingat, ambil yang ini: fitur otomatis di panel ini melindungimu dari kelalaianmu sendiri, bukan dari pasar. Pasar tidak bisa dilindungi siapa pun, dan produk yang mengaku bisa sedang tidak jujur kepadamu.

BAB 23

Referensi Cepat

Bab ini untuk dibuka sekilas, bukan dibaca berurutan. Semuanya tabel, dan setiap baris menunjuk ke bab yang membahasnya lengkap.

Di mana mencari apa

Yang ingin kamu lakukan	Tempatnya	Bab
Membuka posisi sekarang juga	Tab POS → tombol BUY / SELL	7
Memasang order tunggu dengan klik di grafik	Tab POS → pil Quick Order	7
Memasang satu order tunggu dengan angka	Tab ORDER → mode SINGLE	12
Memasang beberapa order bertingkat	Tab ORDER → mode GRID	12
Menghitung SL dari persen risiko	Mini panel ASL	8
Menutup posisi saat untung mencapai target	Mini panel / tab PCE	9
Membatasi total kerugian	Mini panel RPE	10
Menggeser SL mengikuti profit	Tab MANAGE	11
Trailing yang menyesuaikan volatilitas	Mini panel TRAIL	11
Membatasi jumlah posisi dan memberi jeda antar order	Tab MANAGE → order guard	11
Melindungi posisi jangka panjang dari otomatisasi	Tab MANAGE → Exclude lots	11
Menghapus order tunggu yang menggantung	Mini panel DPO	12
Mengganti tampilan candle atau menampilkan sesi	Mini panel CHART	13
Menutup semua posisi sekaligus	Bar CLOSE ALL (nyalakan ARM dulu)	14
Menutup hanya posisi yang untung	Tombol TAKE PROFIT	14
Melihat versi panel dan sisa lisensi	Tombol i → halaman ABOUT	6
Mengganti tema atau bahasa	Tombol tema / bahasa di panel utama	6

Tabel fitur

Fitur	Singkatnya	Default	Bab
Auto SL	Menghitung jarak SL dari persen risiko	OFF, Risk 1,0	8
Profit Capture Engine	Menutup posisi saat untung mencapai target	OFF	9
Risk Protection Engine	Menutup posisi saat rugi menyentuh batas	OFF	10

AUTO-MANAGE	Menggeser SL: kunci profit dan trailing	OFF	11
Smart trailing	Trailing yang menyesuaikan volatilitas	OFF	11
Manual order guard	Batas jumlah posisi dan cooldown antar order	Cooldown mati	11
Exclude lots	Daftar ukuran lot yang dilewati otomatisasi	Sudah terisi — periksa	11
Sapu pending otomatis	Menghapus pending setelah penutupan massal	Per saklar	12
Overlay grafik	Heiken Ashi, sesi, hitung mundur, gaya warna	Per saklar	13
Command Dock	Tata letak alternatif untuk layar sempit	OFF (pratinjau)	6

Semua mesin otomatis mati secara bawaan. Tidak ada yang menyala tanpa kamu menyalakannya.

Nilai bawaan yang diumumkan resmi

Pengaturan	Bawaan
Auto SL	OFF
Auto SL — Risk %	1,0
Capture (PCE)	OFF
Protect (RPE)	OFF
AUTO-MANAGE	OFF
Cooldown order guard	mati
Command Dock	mati
Hotkey	menyala

Nilai bawaan Target \$, Give-back \$, Aggressive %, dan Max Loss \$ tidak dicantumkan di sumber resmi. Periksa langsung di panelmu.

Hotkey

Hotkey hanya bekerja saat grafiknya sedang aktif dan panel tidak sedang dikecilkan. Ia mengirim order sungguhan, sama persis dengan menekan tombolnya.

Berpindah halaman

Tombol	Yang terjadi
--------	--------------

1	Tab POS
2	Tab ORDER
3	Tab MANAGE
Ctrl+1	Tab PCE
Ctrl+2	Halaman ABOUT
0	Buka / lipat mini panel CHART

Aksi cepat dari tab mana saja

Tombol	Yang terjadi
Ctrl+Shift+1	BUY dengan lot yang sedang terisi
Ctrl+Shift+2	SELL dengan lot yang sedang terisi
Ctrl+Shift+3	Tutup semua posisi di simbol ini (ada konfirmasi)
Ctrl+Shift+4	Tutup hanya posisi yang untung
Ctrl+Shift+6	Nyalakan / matikan AUTO-MANAGE

Saat tab POS aktif

Tombol	Yang terjadi
B	BUY
S	SELL
C	Tutup semua posisi (ada konfirmasi)
X	Tutup hanya posisi yang untung

Saat tab ORDER aktif dalam mode SINGLE

Tombol	Yang terjadi
Q	Buy Stop
W	Sell Stop
E	Buy Limit
R	Sell Limit

Lain-lain

Tombol	Yang terjadi
Esc	Batalkan Quick Order yang menunggu klik; tutup laci Command Dock
Ctrl+Shift+D	Kecilkan Command Dock jadi satu pil

HOTKEY TIDAK BERTANYA DUA KALI

B sama persis dengan menekan tombol BUY: order langsung terkirim dengan lot yang sedang terisi. Hafalkan dulu di akun Cent. Kalau kamu lebih tenang tanpanya, matikan lewat input `EnableHotkeys` di properti Expert Advisor.

Arti kartu info di grafik

Kode	Arti
Profit	Untung/rugi mengambang saat ini
Equity	Nilai akun seandainya semua posisi ditutup detik ini
Balance	Saldo terealisasi, belum menghitung posisi berjalan
Next candle	Hitung mundur menuju candle berikutnya
FL	Lot yang sedang merugi, beserta nilainya
PL	Lot yang sedang untung, beserta nilainya
TL	Total lot terbuka
RISK	Uang yang berisiko hilang bila semua SL kena, dan berapa lot yang sudah punya SL
Margin / Free Margin / Margin Level	Modal tertahan, sisa modal, dan rasio kesehatan akun

Kalau lot di baris RISK lebih kecil daripada TL, ada posisi yang belum punya stop loss.

Empat jenis order tunggu

Jenis	Letak terhadap harga	Dipakai saat kamu menunggu
Buy Stop	Di atas harga	Harga menembus ke atas (breakout)

Buy Limit	Di bawah harga	Harga turun dulu ke titik beli (pullback)
Sell Stop	Di bawah harga	Harga menembus ke bawah (breakdown)
Sell Limit	Di atas harga	Harga naik dulu ke titik jual (rebound)

Cara mengingatnya: **Stop** menunggu harga *menembus*, **Limit** menunggu harga *datang*.

Pembagian tugas empat mesin

Mesin	Pertanyaan yang dijawabnya
Auto SL	Berapa yang boleh hilang per posisi ?
RPE	Berapa yang boleh hilang secara keseluruhan ?
PCE	Kapan untung sudah cukup untuk diambil?
AUTO-MANAGE	Bagaimana SL bergerak selama posisi menguntungkan?

BATAS YANG BERLAKU UNTUK SEMUANYA

PCE, RPE, trailing, dan kunci profit hanya bekerja selama MetaTrader 5 menyala. Stop loss yang sudah terpasang tersimpan di server broker dan tetap berjaga tanpa MT5.

LAMPIRAN A

Glosarium

Semua istilah yang muncul di buku ini, dijelaskan dengan bahasa sehari-hari. Kalau kamu menemukan kata asing di tengah bab, cari di sini.

Dasar trading

Ask — harga yang kamu bayar saat membeli. Selalu sedikit lebih tinggi daripada bid; selisihnya disebut spread.

Bid — harga yang kamu terima saat menjual.

Balance — saldo akun yang sudah terealisasi, belum menghitung untung-rugi posisi yang masih berjalan.

Break-even (impas) — titik di mana posisi tidak untung dan tidak rugi.

BUY / SELL — beli / jual.

Drawdown — seberapa dalam akun atau posisi sempat turun dari titik tertingginya.

Equity (ekuitas) — nilai akun seandainya semua posisi ditutup detik ini.

Floating (mengambang) — untung atau rugi dari posisi yang masih terbuka, jadi angkanya masih bisa berubah.

Free margin — sisa modal yang masih bisa dipakai untuk membuka posisi baru.

Lot — ukuran posisi. Makin besar lot, makin besar untung dan ruginya.

Margin — modal yang ditahan broker sebagai jaminan selama posisi terbuka.

Margin call — peringatan, dan bila diteruskan penutupan paksa, saat modal jaminan menipis.

Margin level — rasio kesehatan akun dalam persen. Makin kecil, makin dekat ke margin call.

Pip — satuan pergerakan harga terkecil yang umum dipakai.

Scalping — gaya trading cepat: mengambil untung kecil berulang kali.

Slippage — selisih antara harga yang kamu lihat saat memberi perintah dan harga yang benar-benar dieksekusi. Muncul saat pasar bergerak cepat.

Spike — lonjakan harga yang sangat cepat dan biasanya sebentar.

Spread — selisih harga beli dan jual. Auto SL ikut memperhitungkannya saat menentukan jarak SL minimum.

Volatilitas — seberapa liar harga bergerak dalam satu rentang waktu.

XAUUSD — kode pasangan emas terhadap dolar AS. Ini pasangan yang jadi fokus utama panel.

Order dan pengaman

Anchor — harga awal grid. Bila dibiarkan 0, dihitung dari harga pasar saat itu.

Buy Limit — order tunggu di bawah harga sekarang: beli saat harga turun ke titik itu (pullback).

Buy Stop — order tunggu di atas harga sekarang: beli saat harga naik menembus titik itu (breakout).

Breakout — harga menembus batas yang sebelumnya menahannya.

Freeze level — jarak minimum dari harga di mana broker melarang order diubah atau dibatalkan.

Grid — deretan order tunggu pada jarak yang teratur.

Order pasar — order yang dieksekusi seketika di harga yang berlaku saat itu.

Pending (order tunggu) — order yang baru berjalan saat harga menyentuh titik tertentu.

Pullback — harga mundur sebentar melawan arah tren sebelum melanjutkan.

Rung — satu tingkat dalam susunan grid.

Sell Limit — order tunggu di atas harga sekarang: jual saat harga naik ke titik itu (rebound).

Sell Stop — order tunggu di bawah harga sekarang: jual saat harga turun menembus titik itu (breakdown).

Stop loss (SL) — batas rugi otomatis. Posisi ditutup bila rugi mencapai titik ini. Tersimpan di server broker, jadi tetap berjaga walau MT5 tertutup.

Stops level — jarak minimum dari harga di mana broker mengizinkan SL dan TP dipasang.

Take profit (TP) — target untung otomatis. Posisi ditutup bila untung mencapai titik ini.

Istilah panel

ARM — saklar pengaman di sebelah tombol CLOSE ALL. Selama ARM mati, tombol merahnya tidak bekerja.

ASL — Auto SL — fitur yang menghitung jarak stop loss dari persen risiko yang kamu tetapkan, bukan dari tebakan pips.

AUTO-MANAGE — saklar di tab MANAGE yang menyalakan kunci profit dan trailing. Ia tidak pernah membuka posisi.

Basket — cakupan yang menjumlahkan semua posisi di simbol ini jadi satu angka.

Command Dock — tata letak alternatif berupa batang tombol ringkas di sudut grafik. Masih pratinjau dan mati secara bawaan.

Cooldown — jeda wajib dalam detik antara satu order dan order berikutnya yang searah.

DPO — mini panel untuk menghapus order tunggu, sekaligus menyapunya otomatis setelah penutupan massal.

Exclude lots — daftar ukuran lot yang ingin kamu urus sendiri. Ukuran lot yang terdaftar dilewati oleh kunci profit, trailing, dan Auto SL.

Exposure — total besar posisi yang sedang kamu tanggung.

Give-back — seberapa jauh profit boleh turun dari puncaknya sebelum PCE menutup posisi.

Kunci profit — memindahkan stop loss ke wilayah untung supaya sebagian profit terjaga.

Manual order guard — batas jumlah posisi BUY dan SELL, plus cooldown antar order.

Max Lot (mode Auto SL) — satu anggaran risiko dibagi rata sampai total volume mencapai batas Max lot.

Mini panel — kartu kecil yang dibuka dari deretan tombol di bawah grafik. Hanya satu terbuka dalam satu waktu.

PCE — Profit Capture Engine — menutup posisi begitu keuntungan mencapai target.

Per Position — cakupan yang menilai tiap posisi sendiri-sendiri.

Per Trade (mode Auto SL) — setiap order menanggung risiko penuh sebesar Risk %.

Preset — paket pengaturan siap pakai. Di tab MANAGE ada tiga: Conservative, Balanced, Aggressive.

RPE — Risk Protection Engine — menutup posisi begitu kerugian menyentuh batas uang yang kamu tetapkan.

Scope (cakupan) — apakah sebuah mesin menilai tiap posisi sendiri-sendiri (Per Position) atau menjumlahkan semuanya (Basket).

Smart trailing — trailing yang jaraknya menyesuaikan volatilitas. Butuh AUTO-MANAGE menyala.

Tab — halaman di panel utama: POS, ORDER, MANAGE, PCE.

Trailing — pengaman yang ikut bergerak mengejar harga saat posisi makin untung. Hanya bergerak ke arah yang menguntungkan, tidak pernah mundur.

Platform dan akun

Akun Cent — akun sungguhan dengan satuan sangat kecil (sen). Cocok untuk memulai dengan risiko rendah, dan lebih disarankan daripada demo untuk belajar.

Algo Trading — tombol di MetaTrader 5 yang harus menyala (hijau) supaya Expert Advisor boleh bekerja.

ATR — ukuran rata-rata gejolak harga. Dipakai sebagai satuan jarak alternatif selain pips.

Demo — akun latihan dengan uang virtual.

Expert Advisor — program yang berjalan di dalam MetaTrader. VIRTUAL TP LITE adalah Expert Advisor jenis asisten: ia mengelola posisi, tapi tidak membukanya sendiri.

Heiken Ashi — jenis candle yang dihaluskan supaya arah tren lebih mudah dibaca. Harganya hasil rata-rata, bukan harga sungguhan.

Hotkey — tombol keyboard pintasan yang melakukan hal sama dengan menekan tombol di panel.

License key — kode aktivasi yang kamu ambil sendiri dari dashboard akun.

MetaTrader 5 (MT5) — aplikasi trading tempat panel ini berjalan. Panel tidak berjalan di MetaTrader 4.

Navigator — panel daftar Expert Advisor di MT5, dibuka dengan `Ctrl+N`.

Overlay — tampilan tambahan di atas grafik: penanda sesi, hitung mundur candle, kartu info akun. Hanya tampilan, bukan sinyal.

Sesi — jam buka pusat keuangan: Sydney, Tokyo, London, New York.

VPS — komputer sewaan yang menyala terus-menerus, dipakai supaya MT5 tetap berjalan saat komputermu mati.

WebRequest — izin di MT5 yang membolehkan Expert Advisor menghubungi alamat internet tertentu. Wajib diisi sebelum aktivasi bisa berhasil.

LAMPIRAN B

Panduan Cepat Satu Halaman

Halaman berikut dirancang untuk dicetak sendiri dan ditaruh di samping komputer. Isinya adalah hal-hal yang paling sering kamu butuhkan di minggu-minggu pertama.

VIRTUAL TP LITE — Panduan Cepat

Sebelum panel bisa dipakai

Pasang

1. MT5 → File → Open Data Folder
2. Masuk MQL5 → Experts, salin berkas `.ex5`
3. Navigator (`Ctrl+N`) → klik kanan Expert Advisors → Refresh
4. Nyalakan **Algo Trading** sampai hijau
5. Seret nama panel ke grafik XAUUSD
6. Centang **Allow Algo Trading** → OK

Izinkan WebRequest (wajib sebelum aktivasi)

1. Tools → Options (`Ctrl+O`) → tab Expert Advisors
2. Centang **Allow WebRequest for listed URL**
3. Klik dua kali baris kosong
4. Ketik `https://api.traderpemula.com` → OK

Aktifkan Ambil license key di dashboard → tempel di halaman penguncian → **AKTIVASI**.

Pengaturan awal yang disarankan

Hal	Pilihan awal
Jenis akun	Cent (uang nyata, nominal kecil)
Lot	0,01
Auto SL	ON · mode Per Trade · Risk 1%
RPE	ON · scope Basket · Max Loss 2–3% balance
PCE	ON · mode Flash · target realistis
AUTO-MANAGE	ON paling akhir · preset Conservative

Nyalakan berurutan dari atas ke bawah, beri jarak beberapa sesi antar langkah. Jangan menyalakan semuanya di hari yang sama.

Rutinitas harian

Sebelum entry

- Periksa kolom **Lot**
- Periksa pratinjau jarak SL di mini panel ASL
- Periksa **Free Margin** dan **Margin Level**

Saat posisi berjalan

- Baris **RISK** lebih kecil dari **TL** berarti ada posisi tanpa SL
- Baca **baris status** kalau ada yang tidak sesuai harapan

Setelah keluar

- Periksa order tunggu yang masih menggantung (mini panel DPO)
- Pastikan posisi menginap punya SL terpasang

Kalau pasar tiba-tiba melawan

1. Nyalakan **ARM** → tekan **CLOSE ALL**, atau
2. Tekan **TAKE PROFIT** untuk menutup yang untung saja
3. Hapus pending yang tersisa di DPO

Hotkey yang paling sering dipakai

Tombol	Yang terjadi
<code>1 2 3</code>	Tab POS / ORDER / MANAGE
<code>Ctrl+1</code>	Tab PCE
<code>0</code>	Buka / lipat mini panel CHART
<code>Esc</code>	Batalkan Quick Order

Tombol	Yang terjadi
<code>B / S</code>	BUY / SELL
<code>C / X</code>	Tutup semua / tutup yang untung
<code>Q W E R</code>	Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit
<code>Ctrl+Shift+6</code>	AUTO-MANAGE on/off

PCE, RPE, dan trailing hanya bekerja selama MetaTrader 5 menyala — stop loss yang sudah terpasang tetap berjaga di server broker. Panel ini alat bantu, bukan jaminan profit; semua trading berisiko rugi.

Terima kasih sudah membaca sampai halaman terakhir.

Kalau kamu mengerjakan panduan ini berurutan, kamu sekarang tahu cara memasang panel, cara membaca setiap angka di layar, dan yang lebih penting: kapan sebaiknya kamu tidak menekan tombol.

Panel ini membuat eksekusimu cepat dan pengamanmu konsisten. Sisanya — kapan masuk, ke arah mana, dan seberapa besar — tetap milikmu, dan tidak ada perangkat lunak yang bisa mengambil alih bagian itu.

Mulai kecil. Nyalakan pengaman satu per satu. Naikkan lot hanya setelah balance tumbuh, bukan setelah beberapa kali menang.

Kalau butuh bantuan

Keperluan	Ke mana
Lisensi, aktivasi, perpanjangan	Dashboard akun → "Lisensi kamu"
Kendala teknis yang tidak terjawab Bab 19	Halaman kontak di traderpemula.com
Panduan online dan pembaruan	traderpemula.com

Tentang panduan ini

Panduan ini ditulis untuk panel versi **vL1.4.0** dan tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan isi yang sama. Setiap fitur yang dijelaskan di sini ada di produknya; tidak ada yang ditambahkan untuk membuatnya terdengar lebih hebat.

VIRTUAL TP LITE adalah alat bantu eksekusi dan pengelolaan posisi — bukan penasihat keuangan, bukan penyedia sinyal, dan bukan jaminan profit. Semua trading berisiko rugi. Pernyataan risiko selengkapnya ada di Bab 22.